



BEREITSTELLUNG UND KONFIGURATION VON FOXIT PDF EDITOR

Für Windows

© Foxit Software Incorporated. Alle Rechte vorbehalten.

Ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Foxit darf kein Teil dieses Dokuments vervielfältigt, übertragen, weitergegeben oder in irgendeinem Format gespeichert werden.

Anti-Grain Geometry – Version 2.3

© Maxim Shemanarev (<http://www.antigrain.com>)

Teile dieses Produkts Copyright [2001-2005] Solid Documents

Die Berechtigung zum Kopieren, Verwenden, Ändern, Verkaufen und Weitergeben dieser Software wird unter der Voraussetzung gewährt, dass dieser Urheberrechtshinweis in allen Kopien vorhanden ist. Diese Software wird in der vorliegenden Form ohne jede ausdrückliche oder konkludente Garantie und ohne jeglichen Anspruch auf ihre Eignung für irgendeinen Zweck bereitgestellt.

Inhalt

Inhalt	3
Einführung	4
Über Foxit PDF Editor	4
Übersicht über Foxit PDF Editor	4
Installieren von Foxit PDF Editor	4
Befehlszeileninstallation für EXE-Installationsprogramme	5
Befehlszeileninstallation für MSI-Installationsprogramme	7
Bereitstellung und Konfiguration	11
Arbeiten mit Gruppenrichtlinien.....	11
Was sind Gruppenrichtlinien?	11
PC-Einstellung	12
GPO-Bereitstellung (für Server)	13
GPO-Elemente	19
Verwenden des Foxit-Anpassungs-Assistenten	30
Erste Schritte	30
Kontakt.....	33

Einführung

Dieses Dokument richtet sich an Administratoren, die Foxit PDF Editor in einer Unternehmensumgebung einsetzen und konfigurieren. Führen Sie die unteren Anweisungen für weitere Informationen aus.

Über Foxit PDF Editor

Übersicht über Foxit PDF Editor

Willkommen bei Foxit PDF Editor – Business Ready PDF. Das preisgekrönte Programm Foxit PDF Editor bietet die richtigen Funktionen zum richtigen Preis, damit Sie ansprechend gestaltete PDF-Dokumente und Formulare schnell, preiswert und sicher erstellen können. Foxit PDF Editor gibt es in zwei Editionen: **Foxit PDF Editor** für kleine und mittlere Unternehmen und **Foxit PDF Editor Pro** für große Unternehmen.

Installieren von Foxit PDF Editor

Systemanforderungen

Betriebssysteme

- Windows 11 oder Windows 10.
- Microsoft Office® 2013 oder höhere Version (für bestimmte Funktionen zur PDF-Erstellung erforderlich).
- Bestätigt als Citrix Ready® mit Citrix XenApp® 7.13.

Empfohlene Mindesthardware für bessere Leistung

- 1,3 GHz oder schnellerer Prozessor (x86-kompatibel) oder ARM-Prozessor, Microsoft SQ1 oder besser.
- 512 MB RAM (empfohlen: 1 GB RAM oder höher).
- 2 GB verfügbarer Festplattenspeicher
- Bildschirmauflösung 1024 x 768.
- Unterstützt 4K- und andere hochauflösende Displays.

Installieren

Das Format des Installationsprogramms für Foxit PDF Editor kann EXE oder MSI sein. Bitte laden Sie den Installer auf Ihren Computer herunter, und führen Sie dann folgende Schritte aus (Nehmen Sie den EXE-Installer von Foxit PDF Editor als Beispiel):

1. Doppelklicken Sie auf die EXE-Datei. Daraufhin wird ein Pop-up-Fenster mit dem Setup-Assistenten angezeigt.

2. Foxit PDF Editor ist durch Gesetze zum Schutz des Urheberrechts geschützt. Um fortzufahren, müssen Sie daher die Lizenzvereinbarung akzeptieren. Aktivieren Sie das Feld **Ich stimme den Bedingungen des Lizenzvertrags zu**, um fortzufahren.
3. (Optional) Sie können die Option **Zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit beitragen** aktivieren oder deaktivieren, um die Datenerfassung zu aktivieren oder zu deaktivieren. Die erfassten Daten werden nur zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit verwendet. Die Einstellung für diese Option hat keinen Einfluss auf den folgenden Installationsprozess.
4. Sie können auf **Schnellinstallation** klicken, um die Installation sofort mit den Standardeinstellungen zu starten. Alternativ dazu können Sie auf **Erweiterte Einstellung** klicken, um Ihre Installation wie folgt anzupassen:
 - A) Klicken Sie auf das horizontale Dreipunktsymbol, um das Installationsverzeichnis zu ändern.
 - B) (Optional) Wählen Sie im Feld **Sprache** eine Sprache für die Installation aus.
 - C) Wählen Sie auf der Registerkarte **Einstellungen** die Optionen aus, die das Setup durchführen soll.
 - D) Wählen Sie auf der Registerkarte **Komponenten** die Optionen aus, die Sie installieren möchten.
 - E) (Optional) Klicken Sie auf **Zurück**, um zum vorherigen Schritt zurückzukehren.
 - F) Klicken Sie auf **Installieren**, um mit der Installation zu beginnen.
5. Sobald die Installation abgeschlossen ist, wird der Benutzer in einem Dialogfeld darüber informiert, dass Foxit PDF Editor erfolgreich installiert wurde. Sie können auf **Jetzt starten** klicken, um die Anwendung direkt nach der Installation auszuführen.

Hinweise:

1. Wenn Sie ein MSI-Installationsprogramm heruntergeladen haben, wird die Anwendung durch einen Doppelklick auf die MSI-Datei standardmäßig auf Englisch installiert. Für Einzelbenutzer empfehlen wir das Herunterladen und Einrichten eines EXE-Installationsprogramms. Unternehmen hingegen können die Sprache der Benutzeroberfläche von EXE- oder MSI-Installationsprogrammen über die GPO-Bereitstellung anpassen.
2. Nach der Installation können Benutzer sowohl für das EXE- als auch für das MSI-Installationsprogramm die Sprache der Benutzeroberfläche unter **Datei > Einstellungen > Sprachen** ändern.

Befehlszeileninstallation für EXE-Installationsprogramme

Sie können die Anwendung auch über die Befehlszeile installieren. Verwenden Sie dazu folgenden Befehl:

<Der vollständige Pfad zum Installationsprogramm> [Optionaler Parameter]
[PROPERTY=PropertyValue]

Eigenschaften von Foxit PDF Editor:

/help	Öffnet ein Dialogfeld, das die unterstützten Befehlszeilen anzeigt.
/install	Installiert Foxit PDF Editor.
/repair	Repariert die Installation.
/uninstall	Deinstalliert die Anwendung.
/quiet	Installiert die Anwendung im Silent-Modus (keine Benutzerinteraktion) im Ordner „C:\Programme\Foxit Software\Foxit PDF Editor“.
/norestart	Unterdrückt jeden Versuch eines Systemneustarts während der Installation.
/log <pfad>	Gibt den Pfad zur Protokolldatei an.
/lang <en de es fr it jp ko nl pt ru zh-tw zh pl da-DK fi-FI nb-NO sv-SE>	Gibt die Installationssprache an. Diese Eigenschaft ist nur für mehrsprachige Installationsprogramme verfügbar.
/DIR [verzeichnis]	Gibt den Ordner an, in dem die Produkte installiert werden.
/clean	Entfernt alle Foxit PDF Editor-Registrierungsdaten und zugehörigen Dateien.
/keycode	Aktiviert die Anwendung per Schlüsselcode.
/DISABLE_UNINSTALL_SURVEY	Beendet durch Setzen des Werts auf „1“ die Deinstallationsumfrage nach der Deinstallation.
/DisableInternet	Deaktiviert alle Funktionen, die eine Internetverbindung erfordern.
/displayadobeindoc	Verwendet Foxit PDF Editor zum Öffnen eingebetteter Acrobat-Dateien in Microsoft Office.
/noshortcut	Erstellt keine Verknüpfung auf dem Desktop. Standardmäßig wird nach der Installation eine Verknüpfung erstellt.

Befehlszeileninstallation für MSI-Installationsprogramme

Sie können die Anwendung auch über die Befehlszeile installieren. Verwenden Sie dazu folgenden Befehl:

```
msiexec /Option <obligatorischer Parameter> [optionaler Parameter]  
[PROPERTY=PropertyValue]
```

Detaillierte Informationen zur Datei „msiexec.exe“ sowie zu den obligatorischen und optionalen Parametern erhalten Sie durch Eingabe von „msiexec“ in der Befehlszeile oder durch Aufrufen des Microsoft TechNet-Hilfecenters.

Öffentliche Eigenschaften des Foxit PDF Editor-MSI-Installationspakets

Die Installationseigenschaften von Foxit PDF Editor ergänzen die öffentlichen Standardeigenschaften von MSI. Auf diese Weise können Administratoren die Installation der Anwendung besser steuern.

Eine vollständige Liste der öffentlichen Standardeigenschaften finden Sie hier:
[http://msdn.microsoft.com/en-gb/library/aa370905\(VS.85\).aspx](http://msdn.microsoft.com/en-gb/library/aa370905(VS.85).aspx)

Eigenschaften von Foxit PDF Editor:

ADDLOCAL <Liste der Funktionen> Der Wert der Eigenschaft ADDLOCAL ist eine durch Trennzeichen getrennte Liste der Funktionen, die mit der Installation von Foxit PDF Editor lokal verfügbar gemacht werden. Das Foxit PDF Editor-Installationsprogramm besteht aus den folgenden Funktionen:

FX_PDFVIEWER: Foxit PDF Viewer mit den entsprechenden Komponenten.

FX_FIREFOXPLUGIN: Ein Plug-in für das Öffnen von PDF-Dateien im Internet Explorer. Für diese Funktion muss FX_PDFVIEWER installiert sein.

FX_SPELLCHECK: Rechtschreibprüfung für die Suche nach falsch geschriebenen Wörtern im Texteingabe- und Formularausfüllhilfe-Modus. Dieses Tool bietet ebenfalls Vorschläge zur richtigen Schreibung für häufige Fehler. Für diese Funktion muss FX_PDFVIEWER installiert sein.

FX_PDFA: Modul zur Prüfung der Kompatibilität mit PDF/A-1a und PDF/A-1b. Für diese Funktion muss FX_PDFVIEWER installiert sein.

FX_OCR: Modul, mit dem gescannte und bildbasierte PDF-Dokumente für Markierung und Suche aufbereitet werden. Für diese Funktion muss FX_PDFVIEWER installiert sein.

FX_CREATOR: Foxit PDF Creator installiert einen virtuellen Drucker auf dem System. Creator kann druckbare Dokumente problemlos und schnell in PDF-Dateien von hoher Qualität umwandeln. Für diese Funktion muss FX_PDFVIEWER installiert sein.

FX_CONVERTTEXT: Shell-Erweiterung, mit der über das Kontextmenü PDF-Dateien umgewandelt oder unterstützte Dateien kombiniert werden können. Für diese Funktion muss FX_CREATOR installiert sein.

FX_CREATORWORDADDIN: Add-in für die Microsoft Word-Symbolleiste zum Erstellen von PDF-Dokumenten mit einem Klick. Für diese Funktion muss FX_CREATOR installiert sein.

FX_CREATOREXCELADDIN: Add-in für die Microsoft Excel-Symbolleiste zum Erstellen von PDF-Dokumenten mit einem Klick. Für diese Funktion muss FX_CREATOR installiert sein.

FX_CREATORPPTADDIN: Add-in für die Microsoft Power Point-Symbolleiste zum Erstellen von PDF-Dokumenten mit einem Klick. Für diese Funktion muss FX_CREATOR installiert sein.

FX_CREATOROUTLOOKADDIN: Add-in für die Microsoft Outlook-Symbolleiste zum Erstellen von PDF-Dokumenten mit einem Klick. Für diese Funktion muss FX_CREATOR installiert sein.

FX_SE: Plug-ins für Windows-Explorer und die Windows-Shell. Mithilfe dieser Erweiterungen können PDF-Miniaturbilder im Windows-Explorer angezeigt und Vorschauen für PDF-Dateien im Windows-Betriebssystem und in Office 2013 (oder höhere Version) konfiguriert werden. Für diese Funktion muss FX_PDFVIEWER installiert sein.

	FX_BROWSERADDIN: Das Webbrowser-Plug-In, das zum Konvertieren von Webseiten in PDF-Dokumente verwendet wird.
INSTALLLOCATION	Gibt den Speicherort des Ordners für das installierte Produkt an.
MAKEDEFAULT	Standardwert ist 1. Damit wird Foxit PDF Editor als Standardanwendung zum Öffnen von PDF-Dateien festgelegt.
VIEW_IN_BROWSER	Standardwert ist 1. Damit wird Foxit PDF Editor zum Öffnen von PDF-Dateien in Browsern konfiguriert.
DESKTOP_SHORTCUT	Standardwert ist 1. Damit erstellt das Installationsprogramm eine Desktop-Verknüpfung mit der installierten Anwendung.
STARTMENU_SHORTCUT	Standardwert ist 1. Damit erstellt das Installationsprogramm für die installierte Anwendung und entsprechende Komponenten eine Gruppe im Menü „Programme“.
SETDEFAULTPRINTER	Standardwert ist 1. Damit installiert das Installationsprogramm Foxit PDF Editor Printer und legt ihn als Standarddrucker für das System fest.
LAUNCHCHECKDEFAULT	Standardwert ist 1. Damit überprüft Foxit PDF Editor beim Programmstart, ob Foxit PDF Editor als Standard-Leseprogramm festgelegt ist.
KEYPATH	Erstellt eine Lizenzschlüsseldatei und speichert sie im Installationsordner von Foxit PDF Editor ab.
REMOVE_NEW_VERSION	Erzwingt bei einer Installation das Überschreiben der höheren Version von Foxit PDF Editor mit dem Wert „1“.
CLEAN	Wird mit dem Befehl „/uninstall“ ausgeführt, wobei alle Registrierungsdaten und zugehörigen Dateien von Foxit PDF Editor mit dem Wert „1“ entfernt werden. <i>(Hinweis: Dies ist ein Befehl zur Deinstallation.)</i>
AUTO_UPDATE	Mit dem Wert „0“ werden Updates nicht automatisch heruntergeladen und installiert. Mit dem Wert „1“ wird automatisch geprüft, ob Updates vorhanden sind, und diese werden heruntergeladen. Benutzer können aber den Installationszeitpunkt auswählen. Mit dem Wert „2“ werden Updates automatisch installiert. Der

Standardwert ist „1“.

EDITION	Gibt eine zu installierende Edition von Foxit PDF Editor an.
NOTINSTALLUPDATE	Installiert durch Setzen des Werts auf „1“ keine Updates. Dies verhindert, dass Foxit PDF Editor sich selbst aktualisiert.
INTERNET_DISABLE	Deaktiviert alle Funktionen, die eine Internetverbindung erfordern, indem der Wert auf "1" gesetzt wird.
READ_MODE	Öffnet standardmäßig eine PDF-Datei im Lese-Modus in Webbrowsern, indem der Wert auf "1" gesetzt wird.
DISABLE_UNINSTALL_SURVEY	Beendet durch Setzen des Werts auf „1“ die Deinstallationsumfrage nach der Deinstallation.
KEYCODE	Aktiviert die Anwendung per Schlüsselcode.
EMBEDDED_PDF_INOFFICE	Mit dem Wert „1“ werden eingebettete PDF-Dateien in Microsoft Office mit Foxit PDF Editor geöffnet, wenn weder Acrobat noch Foxit Reader installiert ist. (Beim EXE-Installationspaket wird die Befehlszeile „/displayadobeindoc“ eingegeben.)
ADVERTISE	Wird in der Regel zusammen mit „ADDLOCAL“ verwendet, um die angegebenen Funktionen zu bewerben.

Beispiele für Befehlszeilen:

1. Installation der Anwendung im Silent-Modus (keine Benutzerinteraktion) im Ordner „C:\Programme\Foxit Software“:

```
msiexec /i "Foxit PDF Editor.msi" /quiet INSTALLLOCATION="C:\Programme\Foxit Software"
```

2. Installieren nur den Foxit PDF Viewer:

```
msiexec /i "Foxit PDF Editor.msi" /quiet ADDLOCAL="FX_PDFVIEWER"
```

3. Aktivieren Sie die Anwendung bei der Ausführung des Installationsprogramms mit der Lizenzschlüsseldatei, die Sie auf Laufwerk C: gespeichert haben:

```
msiexec /i "Foxit PDF Editor.msi" KEYPATH="C:\fpmkey.txt"
```

4. Keine Installation von Foxit PDF Editor Printer:

```
msiexec /i "Foxit PDF Editor.msi" ADDLOCAL=ALL, ADVERTISE="FX_CREATOR" /qn
```

5. Erzwingen, dass eine Installation dieselbe oder eine höhere Version von Foxit PDF Editor überschreibt:

```
msiexec /i "Foxit PDF Editor.msi" REMOVE_NEWVERSION="1"
```

6. Entfernen von Registrierungs- und Benutzerdaten während der automatischen Deinstallation:

```
msiexec /x "Foxit PDF Editor.msi" /quiet CLEAN="1"
```

7. Aktivieren der Anwendung per Schlüsselcode:

```
msiexec /i "Foxit PDF Editor.msi" KEYCODE="your key code"
```

8. Installieren der Anwendung ohne die Foxit PDF Editor-Symbolleiste „PDF erstellen“

```
msiexec /i "Foxit PDF Editor.msi" ADDLOCAL=ALL, ADVERTISE="FX_BROWSERADDIN"
```

Bereitstellung und Konfiguration

Arbeiten mit Gruppenrichtlinien

Was sind Gruppenrichtlinien?

Gruppenrichtlinie (GPO), eine Funktion von Microsoft [Windows NT](#)-Familie von [Betriebssystemen](#), ist eine Reihe von Regeln, die die Arbeitsumgebung von Benutzerkonten und Computerkonten steuern. Gruppenrichtlinien ermöglichen die zentrale Verwaltung und Konfiguration von Betriebssystemen, Anwendungen und Benutzereinstellungen in einer [Active Directory](#)-Umgebung.

Mit Gruppenrichtlinien können Sie die meisten Systemeinstellungen konfigurieren, Strom durch die Nutzung intelligenter Energieeinstellungen sparen, einzelnen Benutzern mithilfe von Administratorrechten mehr Kontrolle über ihre Computer gewähren sowie die Systemsicherheit erhöhen.

In diesem Abschnitt werden Schritte beschrieben, mit denen Sie die neue GPO-Vorlage für die Konfiguration Ihrer Installation von Foxit PDF Editor schnell hinzufügen und ändern können.


PC-Einstellung

Es gibt zwei Dateitypen der Gruppenrichtlinienvorlage von Foxit PDF Editor: „adm“ und „admx“. Die unterschiedlichen Typen sind mit verschiedenen Betriebssystemen kompatibel, weisen aber dieselben Einstellungen auf. Die Vorlage mit dem Dateityp „adm“ ist mit Windows XP und höher kompatibel, während „admx“ mit Server 2008, Server 2012, Windows 10 und höher kompatibel ist.

Festlegen der Vorlageneinstellung

Führen Sie für die ADM-Datei die folgenden Schritte aus:


- Verwenden Sie die Tastenkombination „Windows + R“ und geben Sie gpedit.msc im Fenster **Ausführen** ein, um den Gruppenrichtlinien-Editor zu öffnen.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf „Administrative Vorlagen“ und wählen Sie im Kontextmenü die Option **Vorlage hinzufügen/entfernen**. Fügen Sie im geöffneten Dialogfeld die Gruppenrichtlinienvorlage von Foxit PDF Editor hinzu. Die Foxit PDF Editor-Vorlage wird im linken Navigationsbereich angezeigt und Sie können die Vorlageneinstellungen festlegen.



Kopieren Sie die ADMX-Datei in das Verzeichnis „C:\Windows\PolicyDefinitions“ und nehmen Sie die Einstellung vor. Die ADMX-Datei muss in Kombination mit einer ADML-Datei verwendet werden. Die ADML-Datei muss in das Verzeichnis „C:\Windows\PolicyDefinitions\Sprache“ kopiert werden. Beispielsweise muss für das deutsche Betriebssystem die ADML-Datei in das Verzeichnis „C:\Windows\PolicyDefinitions\de_DE“ kopiert werden.

Beispiel: Keine Minderheitensprachen anzeigen

- Wählen Sie **Foxit PDF Editor > Einstellungen > Anwendungssprache**.
- Doppelklicken Sie auf **Anwendungssprache**, um das Dialogfeld zu öffnen, und aktivieren Sie die Option **Aktiviert** und **Keine Minderheitensprachen anzeigen**. So werden nur die offiziellen Sprachen unter **Datei > Einstellungen > Sprache** angezeigt.
- Wenn die Option **Nicht konfiguriert** oder **Deaktiviert** aktiviert ist, werden die von der Community übersetzten Sprachen angezeigt.




- Andere Einstellungen können auf dieselbe Weise konfiguriert werden.

Hinweis: Die Festlegung der Gruppenrichtlinien beinhaltet die Computer- und Benutzerkonfiguration. Die Computerkonfiguration hat Vorrang vor der Benutzerkonfiguration. Die Anwendung greift auf die Computerkonfiguration zurück, falls sowohl der Computer als auch der Benutzer eine bestimmte Funktion gleichzeitig konfigurieren. Beim Upgrade auf eine neue Version behält Foxit PDF Editor alle Ihre Konfigurationseinstellungen bei.


GPO-Bereitstellung (für Server)

Verwaltung der Gruppenrichtlinienerstellung



- Falls Sie bereits eine Active Directory-Domäne und -Organisationseinheit konfiguriert haben, fahren Sie mit dem Abschnitt „Anwenden der Foxit-Vorlage“ fort.
- Klicken Sie auf **Start > Windows-Verwaltungsprogramme** > öffnen Sie „Active Directory-Benutzer und -Computer“ > klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihre Domäne > und wählen Sie **Neu > Organisationseinheit**.




- Geben Sie im geöffneten Dialogfeld „Neues Objekt – Organisationseinheit“ den Namen der Organisationseinheit ein (in diesem Beispiel „Foxit“) und klicken Sie auf **OK**.



- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die erstellte Organisationseinheit „Foxit“ und wählen Sie **Neu > Benutzer**. In diesem Beispiel wurde der Benutzer „tester01“ genannt.




- Klicken Sie auf **Start > Windows-Verwaltungstools** > öffnen Sie die Konsole der Gruppenrichtlinienverwaltung, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die erstellte Organisationseinheit „Foxit“ und wählen Sie **Gruppenrichtlinienobjekt hier erstellen und verknüpfen....**




Falls Sie die Gruppenrichtlinienverwaltung in den Windows-Verwaltungstools nicht finden, installieren Sie das GPMC.MSI-Anwendungspaket. Dieses Paket können Sie über den Link <https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=21895>.

Tipp: Um die Installationsprogramme oder Plug-ins von Foxit PDF Editor in Ihrer Organisation über GPO bereitzustellen, lesen Sie bitte die Anweisungen [hier](#). Sie können das Deployment auch über [Microsoft Intune](#) oder [Configuration Manager](#) durchführen. Configuration Manager hieß früher System Center Configuration Manager (SCCM) und ist jetzt Teil von Microsoft Endpoint Manager.


Anwenden der Foxit-Vorlage




- Geben Sie im Dialogfeld „Neues GPO“ den GPO-Namen ein und klicken Sie auf **OK**.



- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das neue GPO und wählen Sie im Kontextmenü die Option **Bearbeiten** aus, um den Gruppenrichtlinien-Editor zu öffnen.



- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Administrative Vorlagen** und wählen Sie **Vorlagen hinzufügen/entfernen...**, um die Foxit PDF Editor-Vorlage hinzuzufügen. Siehe [Festlegen der Vorlageneinstellung](#).



- Weitere Informationen zum Konfigurieren von Optionen finden Sie im folgenden [Beispiel: Keine Minderheitensprachen anzeigen](#).

GPO-Elemente

In der folgenden Tabelle werden einfache Bearbeitungen der Gruppenrichtlinien beschrieben, mit denen Sie Ihre Arbeitsvorgänge beschleunigen können.

Elemente der GPO-Vorlage

Ordnerpfad	Element	Beschreibung
Foxit PDF Editor > Plugins	Bestimmte Plug-ins entfernen	Geben Sie den Namen des Plug-ins ein, das entfernt werden soll. Nur Anwendungen mit der Erweiterung „.fpi“ können aus Foxit PDF Editor entfernt werden.
	Plug-ins entfernen	Entfernen Sie die ausgewählten Plug-ins.
	iManage9-Server-URL konfigurieren	Konfigurieren Sie eine Server-URL für iManage 9/iManage 10/SharePoint/Alfresco. Die Änderungen werden mit den entsprechenden Einstellungen unter Datei > Öffnen oder Speichern unter > Ort hinzufügen > iManage 9/iManage 10/SharePoint/Alfresco synchronisiert.
	iManage10-Server-URL konfigurieren	
	SharePoint-Server-URL konfigurieren	
	Alfresco-Server-URL konfigurieren	
Foxit PDF Editor > Einstellungen > Funktionen, die eine Internetverbindung erfordern	Sich selbst	Aktivieren Sie diese Option, um alle Funktionen zu aktivieren, die eine Internetverbindung erfordern. Dadurch ändert sich die entsprechende Einstellung unter Einstellungen > Allgemein .
	Unterelement	Geben Sie Funktionen an, die eine Internetverbindung zulassen: Markieren Sie die hinzuzufügenden Elemente in einer Whitelist, die den Zugang zum Internet erlaubt, auch wenn alle Funktionen, die eine Internetverbindung erfordern, deaktiviert sind.
Foxit PDF Editor > Einstellungen > Dateizuordnung	Wechsel des Standard-PDF-Viewers deaktivieren	Aktivieren Sie diese Option, um zu verhindern, dass der angegebene Standard-Handler (PDF-Viewer) geändert wird.
	Standardprogramm für PDF-	Er ermöglicht Ihnen, Foxit PDF Editor in Ihrem Windows-System, in Webbrowsern, in der

	Anzeige	Miniaturansicht und im Vorschaufenster von Windows Explorer sowie in MS-Dokumenten, die eingebettete PDFs enthalten, als Standard-PDF-Viewer festzulegen. Hinweis: Auf Windows 11 gilt diese Einstellung nur für Versionen vor Version 2025.2 (Abonnementversion) und Version 13.2 (Dauerhafte Lizenz). Für diese Einstellung ist Administratorberechtigung erforderlich. In einer Domänenumgebung wird nach dem Start eine UAC-Eingabeaufforderung angezeigt, wenn der Client nicht über Administratorberechtigung verfügt.
	Suche nach Standardprogramm für die PDF-Anzeige untersagen	Blenden Sie das Dialogfeld „Als Standard-PDF-Leseprogramm festlegen“ aus, wenn Foxit PDF Editor nicht das Standard-PDF-Leseprogramm ist.
Foxit PDF Editor > Einstellungen > Sicherheitseinstellungen	Sicherheitswarnung deaktivieren	Aktivieren Sie diese Option, um die Sicherheitswarnung zu deaktivieren, die beim Start von Foxit PDF Editor über eine Drittanwendung ohne gültige digitale Signatur ausgegeben wird.
	Alle Aktionen in PDFs deaktivieren	Aktivieren Sie diese Option, um alle Aktionen in PDFs zu deaktivieren. Die Anwendung wird alle Aktionen in PDF-Dateien blockieren, einschließlich GoToE, GoToR, Starten, Thread, Daten importieren, Formular senden und Formular zurücksetzen.
	Alle Dateianhänge können geöffnet oder auf dem Datenträger gespeichert werden.	Legen Sie die Standard Berechtigungseinstellungen für das Öffnen/Speichern von Dateianhängen fest, die keine PDF-Dateien sind.
	Bearbeiten Sie die Standardliste der Dateitypen (Erweiterung)	Legen Sie eine Whitelist und Blacklist von Dateitypen außer PDF fest, um zu steuern, welche Dateitypen von Anhängen aus einem Dokument geöffnet werden dürfen.

Foxit PDF Editor > Einstellungen > Einstellungen aktualisieren	Updater	Geben Sie an, wie das Update installiert werden soll, wenn eine neue Version verfügbar ist. Dadurch können Endbenutzer die Einstellungen unter Einstellungen > Updater > Automatisch aktualisieren nicht mehr ändern.
	Größere Updates deaktivieren, aber weiterhin kleinere bzw. Wartungs-Updates anzeigen	Wenn diese Option aktiviert ist, werden sowohl automatische als auch manuelle Updates für Hauptversionen in Foxit PDF Editor deaktiviert.
Foxit PDF Editor > Einstellungen > Bevorzugte Standorte	Bevorzugte Standorte sperren	Aktivieren Sie diese Option, damit der Endbenutzer keine Dateien, Ordner und Hosts als bevorzugten Standort mehr hinzufügen kann, um zu verhindern, dass er weiterhin Vertrauen zuweist. Dadurch ändert sich die entsprechende Einstellung unter „Einstellungen“ > „Sicherheit“ > „Bevorzugte Standorte“.
	Zu den bevorzugten Standorten hinzufügen	Aktivieren Sie diese Option, um die bevorzugten Standorte zu konfigurieren und die Möglichkeit der Endbenutzer zu sperren, die Einstellungen in Einstellungen > Sicherheit > Bevorzugte Standorte zu ändern.
Foxit PDF Editor > Einstellungen > Aktivierungseinstellungen	Aktivierungscode ausblenden	Aktivieren Sie diese Option, um den Aktivierungscode in der Anwendung auszublenden.
	Adresse des Aktivierungsservers ändern	Aktivieren Sie diese Option, um die Adresse des Aktivierungsservers für Foxit PDF Editor zu definieren, sodass diese Adresse für die Aktivierung oder Deaktivierung verwendet wird.
Foxit PDF Editor > Einstellungen	Dialogfeld „Über Foxit PDF Editor“	Legen Sie die neuen Inhalte im Dialogfeld „Über Foxit PDF Editor“ fest.
Foxit PDF Editor > Einstellungen	Konfigurieren Sie Vorlagen für Wasserzeichen, Hintergrund, Kopf-/Fußzeile und Stempel	Diese Einstellung konfiguriert einen gemeinsamen Speicherort für Vorlagen, einschließlich Wasserzeichen, Hintergründe, Kopf-/Fußzeilen und Stempel, in Ihrer Organisation. Sie können auch wählen, Benutzer daran zu hindern, Vorlagen zu verwenden, die sie selbst erstellt haben.

Foxit PDF Editor > Einstellungen	Kommunikationsportbereich für Foxit Creator konfigurieren	Diese Einstellung wird verwendet, um den Kommunikationsportbereich für Foxit Creator zu konfigurieren. Wenn diese Option aktiviert ist, werden die von Ihnen eingegebenen Höchst- und Mindestwerte wirksam. Der gültige Portbereich ist „1024–65535“. Hinweis: Es wird empfohlen, einen Portbereich festzulegen, der für die Anzahl der Clients in einer Umgebung geeignet ist. Für einen einzelnen Client sollte die maximale und minimale Wertedifferenz nicht weniger als 10 betragen, um sicherzustellen, dass die mit dem Creator verbundenen Funktionen reibungslos ausgeführt werden können. Wenn diese Funktion deaktiviert oder nicht konfiguriert ist, wird der Standardwert „50000–60000“ verwendet.
Foxit PDF Editor > Einstellungen	Name des Programms	Ändern Sie den Namen des Programms. Die Standardeinstellung ist „Foxit PDF Editor“.
Foxit PDF Editor > Einstellungen	Startseite anzeigen	Ändern Sie die Einstellungen der Startseite. Dies wird die Einstellung von "Startseite anzeigen" in Datei > Optionen > Allgemein und die Option "Startseite" in Ansicht > Ansichtseinstellung ändern.
Foxit PDF Editor > Einstellungen	Meine Apps ausblenden	Wählen Sie "Aktiviert", um die Schaltfläche "Meine Apps" in der rechten oberen Ecke des Foxit PDF-Editors auszublenden. Wählen Sie 'Deaktiviert', um 'Meine Apps' in der oberen rechten Ecke des Foxit PDF-Editors anzuzeigen. Dadurch ändert sich die entsprechende Einstellung unter Einstellungen > Allgemein.
Foxit PDF Editor > Einstellungen	Sicheren Lesemodus aktivieren	Ändern Sie die Einstellungen des sicheren Lesemodus.
Foxit PDF Editor > Einstellungen	Dateien immer in einem neuen Fenster oder einer neuen	Aktivieren Sie diese Option, um Dateien immer in einem neuen Fenster oder einer neuen Instanz zu öffnen. Deaktivieren Sie diese Option, um Dateien nicht in einem

	Instanz öffnen	neuen Fenster oder einer neuen Instanz zu öffnen. Dadurch ändert sich die entsprechende Einstellung in Einstellungen > Dokumente .
Foxit PDF Editor > Einstellungen	NetDocuments zur Liste unter „Öffnen“ hinzufügen	Aktivieren Sie diese Option, um NetDocuments zur Liste Datei > Öffnen hinzuzufügen. Benutzer können diese Option selbst nicht entfernen.
Foxit PDF Editor > Einstellungen	Anwendungssprache	Ändern Sie die Einstellungen der Anwendungssprache. Dadurch ändert sich das Element unter Einstellungen > Sprachen .
Foxit PDF Editor > Einstellungen	Gedruckte PDF-Datei in zuvor generierte PDF-Datei einfügen	Aktivieren Sie die Option, um die konvertierten PDF-Dateien an die vorherige Datei anzuhängen, wenn Sie PDF-Dateien mit Foxit PDF Editor Printer erstellen. Sie haben zum Beispiel mit Foxit PDF Editor Printer eine PDF-Datei erstellt und sie nach der Erstellung nicht geschlossen. Anschließend erstellen Sie mit Foxit PDF Editor Printer eine weitere PDF-Datei. Die neu erstellte PDF-Datei wird automatisch an die vorherige angehängt.
Foxit PDF Editor > Einstellungen	Statusleiste	Ändern Sie die Einstellungen der Statusleiste.
Foxit PDF Editor > Einstellungen	Benachrichtigungen	Aktivieren Sie diese Option und wählen Sie, wie mit den verschiedenen Benachrichtigungen verfahren werden soll. Wenn Sie alle Optionen deaktiviert haben, werden keine Benachrichtigungen angezeigt. Dadurch ändert sich die entsprechende Einstellung unter Einstellungen > Allgemein .
Foxit PDF Editor > Einstellungen	Die PDF-Datei freigeben, die den Absturz verursacht hat	Aktivieren Sie diese Option, um immer die PDF-Datei zu übermitteln, die den Absturz verursacht hat. Dadurch wird im Absturzbericht die entsprechende Einstellung der Option „Die PDF-Datei freigeben, die diesen Absturz verursacht hat“ geändert.
Foxit PDF Editor > Einstellungen	Link für Benutzerhandbuch ändern	Aktivieren Sie diese Option, um den Link zum Benutzerhandbuch auf den von Ihnen gewünschten lokalen Link zu setzen.
Foxit PDF Editor > Einstellungen	Lesemodus in Webbrowsern sperren	Aktivieren Sie diese Option, um den Lesemodus in Browser-Plug-ins für Foxit PDF Editor standardmäßig zu verwenden und nicht zuzulassen, dass Benutzer diesen

		Modus verlassen. Dadurch ändert sich die entsprechende Einstellung unter Einstellungen > Dokumente > Einstellungen öffnen .
Foxit PDF Editor > Einstellungen	Kommentare nur nach ursprünglichem Autor filtern	Aktivieren Sie diese Option, um Kommentare nur nach dem ursprünglichen Autor zu filtern. Dadurch ändert sich die entsprechende Einstellung im Fenster Kommentar > Filter .
Foxit PDF Editor > Einstellungen	Verbesserung des Benutzererlebnisses	Aktivieren Sie diese Option, um die anonyme Datenerfassung zuzulassen. Dadurch ändert sich die entsprechende Einstellung unter Einstellungen > Allgemein .
Foxit PDF Editor > Einstellungen	GDI+-Ausgabe für alle Druckertypen verwenden	Aktivieren Sie diese Option, um die GDI+-Ausgabe für PS-Treiber-Drucker (ausgenommen PCL-Treiber-Drucker) zu verwenden. Dadurch ändert sich die entsprechende Einstellung unter Einstellungen > Drucken .
Foxit PDF Editor > Einstellungen	Vertrauenswürdige Anwendungen	Aktivieren Sie diese Option und geben Sie den Namen der vertrauenswürdigen Anwendung in die Liste ein. Die aufgelistete Anwendung wird in Einstellungen > Trust Manager unter „Vertrauenswürdige Apps“ hinzugefügt. Wenn Sie diese Option deaktivieren, ist die entsprechende Einstellung unter Einstellungen > Trust Manager in Foxit PDF Editor nicht verfügbar.
Foxit PDF Editor > Einstellungen	Geschützte Ansicht	Aktivieren Sie diese Option, um die geschützte Ansicht zu aktivieren und so Ihre Computer vor Schäden durch Dateien zu schützen, die von potenziell unsicheren Speicherorten stammen. Dadurch ändert sich die entsprechende Einstellung unter Einstellungen > Sicherheit > Geschützte Ansicht .
Foxit PDF Editor > Einstellungen	Kennwort zum Verwenden von Signaturen anfordern	Aktivieren Sie diese Option, damit Benutzer beim Erstellen einer neuen Signatur ein Kennwort für die Signatur festlegen müssen. Dadurch ändert sich die Einstellung von „Kennwort zum Verwenden von Signaturen anfordern“ im Dialogfeld Signatur erstellen , das angezeigt wird, wenn Sie eine PDF-Datei mit der Funktion Foxit eSign

		signieren.
Foxit PDF Editor > Einstellungen	Hohe DPI-Einstellungen ändern	Aktivieren Sie diese Option, um die Anzeigeeinstellungen für PDF Editor bei Verwendung eines Geräts mit hohem DPI-Wert festzulegen. Wählen Sie „Anwendung“, um korrekt zu rendern, wenn sich der DPI-Wert des Bildschirms, auf dem die Anwendung dargestellt wird, ändert. Wählen Sie „System“, damit die DPI-Skalierung automatisch von Windows vorgenommen wird. Wählen Sie „System (Erweitert)“, um mit einem einzigen Anzeigeskalierungsfaktor korrekt zu rendern, wobei die Darstellung bei jeder DPI-Änderung unscharf wird.
Foxit PDF Editor > Einstellungen	PDF/A-Anzeigemodus	Aktivieren Sie diese Option und geben Sie an, ob Dokumente im PDF/A-Ansichtsmodus geöffnet werden sollen. Wählen Sie „Nie“, um Dokumente nie im PDF/A-Anzeigemodus zu öffnen. Wählen Sie „Nur für PDF/A-Dokumente“, um automatisch in den schreibgeschützten Modus zu wechseln, wenn ein PDF/A-Dokument geöffnet wird. Dadurch werden die Einstellungen in „Einstellungen“ > „Dokumente“ > „PDF/A-Ansichtsmodus“ geändert.
Foxit PDF Editor > Einstellungen	Vertrauenswürdige Zertifikate vom Foxit-Server laden	Diese Einstellung legt fest, wie „vertrauenswürdige Zertifikate vom Foxit-Server“ geladen werden sollen. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, stehen drei Optionen zur Verfügung: (1) „Deaktivieren“: Es werden keine vertrauenswürdigen Zertifikate vom Foxit-Server geladen. (2) „Aktivieren und Vor dem Update fragen“: Es werden vertrauenswürdige Zertifikate vom Foxit-Server geladen, jedoch wird vor der Aktualisierung nachgefragt. (3) „Aktivieren

		und Im Silent-Modus installieren“: Es werden vertrauenswürdigen Zertifikat vom Foxit-Server geladen und im Silent-Modus installiert. Dadurch ändert sich die Einstellung von „Einstellungen > Trust Manager > Automatische Updates der von Foxit genehmigten Vertrauensliste“. Wenn diese Einstellung deaktiviert oder nicht konfiguriert ist, wird der Standardwert verwendet.
Foxit PDF Editor > Einstellungen	Support-Werkzeuge auf der Startseite ändern	Aktivieren Sie diese Option, um die Support-Werkzeuge auf der Startseite zu ändern.
Foxit PDF Editor > Einstellungen	URL der Lernprogramme	Aktivieren Sie diese Option, um die URL der Lernprogramme in der Registerkarte „Video-Lernprogramme“ auf der Startseite zu ändern.
Foxit PDF Editor > Einstellungen	AutoVervollständigen beim Ausfüllen von Formularen sperren	Aktivieren Sie diese Option, um die Autovervollständigungsfunktion zu sperren und die entsprechende Einstellung unter Einstellungen > Formulare zu deaktivieren.
Foxit PDF Editor > Einstellungen	Konfigurieren Sie den Anmeldedomain	Aktivieren Sie diese Option, um eine Domain-Whitelist oder -Blacklist zu konfigurieren, um Endbenutzer mit bestimmten E-Mail-Adressen daran zu hindern, sich basierend auf erlaubten oder nicht erlaubten Domains bei der Anwendung anzumelden. Um eine Domain-Whitelist oder -Blacklist festzulegen, wählen Sie Angewendet als Login-Domain-Whitelist oder Angewendet als Login-Domain-Blacklist im Menü aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Anzeigen..., um die Domains einzugeben, die Sie konfigurieren möchten (z.B. @foxitsoftware.com).
Foxit PDF Editor > Einstellungen	QuickTime Player nicht für Multimedia-Elemente verwenden	Aktivieren Sie diese Option, um die Verwendung von QuickTime Player für Multimedia-Elemente zu deaktivieren.

Foxit PDF Editor > Einstellungen	Erstellung selbstsignierter digitaler IDs aktivieren	Deaktivieren Sie diese Option, um den Endbenutzer daran zu hindern, beim Hinzufügen von IDs die Option Neue digitale ID erstellen auszuwählen.
Foxit PDF Editor > Einstellungen	JavaScript-Aktion	Aktivieren/deaktivieren Sie diese Option, um die Ausführung von JavaScript in PDF-Dateien zu erlauben bzw. zu verbieten. Dadurch ändert sich die entsprechende Einstellung von „Einstellungen > JavaScript > JavaScript-Aktion aktivieren“.
Foxit PDF Editor > Einstellungen	Bearbeiten von „Websites verwalten“ deaktivieren	Aktivieren Sie diese Option, um die Möglichkeit des Endbenutzers, das Standardverhalten für den Zugriff von PDF-Dateien aus auf das Internet festzulegen, zu deaktivieren und zu sperren. Wählen Sie „Immer fragen“, um vor dem Öffnen jeder URL zu fragen. Wählen Sie „Zugriff zulassen“, um den Zugriff auf alle URLs zuzulassen. Wählen Sie „Zugriff sperren“, um den Zugriff auf alle URLs einzuschränken.
Foxit PDF Editor > Einstellungen	Outlook COM-Add-in	Aktivieren Sie „PDF-Ergebnisse anzeigen“, um die generierte PDF-Datei nach der Erstellung in Foxit PDF Editor anzuzeigen. Aktivieren Sie „PDF-Portfolio ausgeben“, um eine einzige PDF-Datei zu erstellen, die alle E-Mails in einem „Portfolio“ enthält. Aktivieren Sie „Anhänge einbeziehen“, um alle E-Mail-Anhänge in die generierte PDF-Datei aufzunehmen.
Foxit PDF Editor > Einstellungen	Werbung	Aktivieren Sie diese Option, um die Einstellungen für Werbung im Menüband und auf der Startseite zu ändern. Markieren Sie 'Werbung entfernen', um Werbeanzeigen in der Menüleiste und auf der Startseite auszublenden und die Einstellung "Werbung anzeigen" unter Anwendungsstart in 'Einstellungen > Allgemein' zu deaktivieren.
Foxit PDF Editor >	Neue	Aktivieren Sie diese Option, um die

Einstellungen	Kontoerstellung nicht zulassen	Erstellung neuer Konten zu verhindern. Der Link "Neues Konto erstellen" wird nicht im Benutzer Anmelde Interface angezeigt.
Foxit PDF Editor > Einstellungen	Nur die Anmeldeseite für Benutzer anzeigen (verfügbar für die Abonnement-Version)	Aktivieren Sie diese Option, um beim Starten von Foxit PDF Editor nur die Anmeldeseite anzuzeigen. Hinweis: Diese Option ist nur für Foxit PDF Editor Abonnementversion verfügbar.
Foxit PDF Editor > Einstellungen	Anforderung zur Aktivierung beim Starten der Anwendung (verfügbar für die dauerhafte Version)	Aktivieren Sie diese Option, um bei Start der Anwendung um Aktivierung zu bitten. Dies überspringt die Startseite und geht direkt zum Aktivierungsdialog. Und Sie haben drei Optionen zur Auswahl, wie Sie das Produkt aktivieren möchten: • Nur das Registrierungscode-Eingabefeld für Benutzer anzeigen: Wählen Sie diese Option aus, um die Aktivierung über die Eingabe des Registrierungscode zu aktivieren. • Nur die Anmeldeseite für Benutzer anzeigen: Wählen Sie diese Option aus, um sich mit AC-Konten anzumelden. • Zeigen Sie beide der oben genannten Methoden an: Wählen Sie diese Option aus, um sie durch die Eingabe des Registrierungscode zu aktivieren oder sich mit AC-Konten anzumelden. Hinweis: Diese Option steht nur für die dauerhafte Version des Foxit PDF-Editors zur Verfügung.
Foxit PDF Editor > Einstellungen	Verbergen Sie die unnötigen Anmeldeverfahren auf der Anmeldeseite	Aktivieren Sie diese Option, um einige Anmeldeverfahren im Benutzeroberfläche zu verbergen. Die ausgewählten Anmeldeverfahren werden im Benutzer Anmeldefenster ausgeblendet.

Foxit PDF Editor > Menüband	Registerkarten-Elemente (die Elemente auf der Titelleiste wie die Symbolleiste für den Schnellzugriff und das Suchfeld)	Wählen Sie „Aktiviert“, um die Funktionen im Menüband zu konfigurieren. Wählen Sie „Diese Funktion ausblenden“, um die Funktionen im Menüband auszublenden. Wählen Sie „Zur Symbolleiste für den Schnellzugriff hinzufügen“, um diese Funktion zur Symbolleiste für den Schnellzugriff hinzuzufügen.
	Menübandkategorie (die Befehls-Elemente auf jeder Registerkarte im Menüband)	
Foxit PDF Editor > RMS > Einstellungen	Metadaten verschlüsseln	Verschlüsseln Sie Metadaten des Dokuments. Dadurch wird die Einstellung in „Einstellungen > RMS-Einstellung“ deaktiviert.
	Namen verschlüsselter Dateien um Endung „geschützt“ ergänzen	Hängt „(geschützt)“ an das Ende der Dateinamen verschlüsselter Dateien an.
	AIP-Standard- und Pflichtkennzeichnung	Aktivieren Sie diese Option, damit Benutzer Standard- und Pflichtkennzeichnungen einrichten können.
	Speichern unter	Aktivieren Sie die Funktion „Speichern unter“ für AIP-geschützte Dateien.
	Microsoft IRM-Schutz	Aktivieren Sie diese Option, um Microsoft IRM Protection Version für die Dokumentverschlüsselung auszuwählen. Wenn diese Option nicht aktiviert wird, wird Microsoft IRM Protection Version 2 (PPDF) verwendet.
	RMS-	Wenn Sie diese Option aktivieren, werden

	Interoperabilität	alle verschlüsselten PDF auf die Microsoft IRM Protection for PDF Specification eingestellt und können daher von einem anderen RMS Viewer entschlüsselt werden.
	Aktivieren Sie die doppelte Schlüsselverschlüsselung (DKE)	Aktivieren Sie diese Option, um authentifizierten Domänenbenutzern den Zugriff auf Double Key Encryption (DKE)-Dienste zu ermöglichen. Bitte stellen Sie sicher, dass die erforderlichen Berechtigungen und Konfigurationen in Microsoft Purview und Azure Key Vault korrekt eingerichtet sind, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.
Foxit PDF Editor > Admin Console	Update-Server	Legen Sie den Pfad des internen Update-Servers fest.
	Admin Console-Server	Legen Sie den Pfad zu Ihrem Admin Console-Server fest. Die Endbenutzer können diese Server-URL verwenden, um eine Verbindung zum Admin Console-Server Ihres Unternehmens herzustellen.

Verwenden des Foxit-Anpassungs-Assistenten

Der Foxit-Anpassungs-Assistent (im Folgenden „der Assistent“) ist ein Konfigurationsdienstprogramm zum Anpassen (Konfigurieren) des Foxit PDF Editor- oder Foxit PDF Reader-Installationsprogramms vor einer Bereitstellung auf vielen Systemen. Sie können das Produkt mit dem Assistenten beispielsweise auf Volumenebene lizenzieren, um nicht bei jeder Kopie der Installation eine Registrierung und Personalisierung durchführen zu müssen. Beim Upgrade auf eine neue Version behalten Foxit PDF Editor und Foxit PDF Reader alle Ihre Konfigurationseinstellungen bei.

Mit dem Assistenten können IT-Administratoren in Unternehmen Folgendes tun:

- Ein vorhandenes MSI-Paket modifizieren und alle Änderungen in einer Transformationsdatei (.mst) speichern.
- Einstellungen direkt von Grund auf konfigurieren und alle Konfigurationen als XML-Datei (.xml) speichern.
- Einstellungen auf der Grundlage einer vorhandenen XML-Datei (.xml) anpassen.
- Konfigurieren, welche digitalen ID-Dateien verwendet werden dürfen.


Erste Schritte

Führen Sie den Assistenten aus. Auf der Willkommenseite werden folgende Optionen

angezeigt:

- MSI
- XML-Editor für Foxit PDF Editor
- XML-Editor für Foxit PDF Reader
- SignITMgr

Wählen Sie eine Option, um zu beginnen. Wählen Sie zum Beispiel **MSI**. Nachdem Sie ein MSI-Installationsprogramm geöffnet haben, sehen Sie den folgenden Arbeitsbereich des Assistenten.



A. Titelleiste B. Menüleiste C. Navigationsleiste D. Hauptarbeitsbereich

Der Arbeitsbereich besteht aus vier Teilen: der Titelleiste, der oberen Menüleiste, der Navigationsleiste und dem Hauptarbeitsbereich.

1. Die **Titelleiste** in der oberen linken Ecke zeigt die entsprechende Option an, die Sie auf der Willkommensseite ausgewählt haben.
2. Die obere **Menüleiste** bietet wichtige Menüoptionen wie „Öffnen“, „Speichern“, „Informationen“ und „Über“.
3. Die **Navigationsleiste** auf der linken Seite führt zu den spezifischen konfigurierbaren Optionen.
4. Der **Hauptarbeitsbereich** zeigt konfigurierbare Optionen gemäß den von Ihnen gewählten Konfigurationseinstellungen an.

Wenn Sie genauere Anweisungen wünschen, klicken Sie bitte auf das Symbol  in der oberen Menüleiste und wählen Sie **Benutzerhandbuch**, das alle Funktionen des

Foxit-Anpassungs-Assistenten abdeckt.

Kontakt

Bei Fragen oder Problemen mit unseren Produkten können Sie sich gern an uns wenden. Wir sind jederzeit für Sie da.

- *Büroadresse:*
Foxit Software Incorporated
39355 California Street
Suite 302
Fremont, CA 94538
USA
- *Vertrieb:*
1-866-680-3668
- *Support & Allgemeines:*
[Support Center](#)
1-866-MYFOXIT, 1-866-693-6948
- *Website:*
www.foxit.com