



Lynvejledning

Foxit[®] PhantomPDF[™]
til Windows

Microsoft[®] Partner
Gold Independent Software Vendor (ISV)

Lynvejledning til Foxit® PhantomPDF™

Denne vejledning giver en kort introduktion til de vigtigste funktioner i Foxit PhantomPDF. Du kan finde detaljerede instruktioner i vores brugervejledning.

Introduktion

Installation af Foxit PhantomPDF

Systemkrav

Operativsystemer

- Windows 7 (32-bit og 64-bit).
- Windows 8.x Full Version.
- Windows 10.
- Microsoft Office® 2007 eller nyere version (kræves til visse PDF-oprettelsesfunktioner).
- Verificeret som Citrix Ready® med Citrix XenApp® 7.13.

Anbefalede minimumskrav til hardware for bedre ydeevne

- 1,3 GHz processor eller hurtigere.
- 512 MB RAM (anbefalet: 1 GB RAM eller mere).
- 2 GB ledig plads på harddisken.
- 1024*768 skalaforhold.
- Understøtter 4K og andre skærme med høj opløsning.

Sådan installeres applikationen

Installationsprogrammet til Foxit PhantomPDF kan være i formatet EXE eller MSI. I dette eksempel vil vi bruge EXE-installationsprogrammet til PhantomPDF *Business*-udgaven. Hent installationsprogrammet , gem det på din computer, og gør derefter følgende:

1. Dobbeltklik på filen EXE , hvorefter guiden Konfiguration vises.
2. Foxit PhantomPDF er beskyttet af love om ophavsret, så du skal acceptere licensaftalen for at kunne fortsætte. Marker afkrydsningsfeltet **Jeg accepterer**

Lynvejledning til Foxit PhantomPDF

vilkårene i licensaftalen for at fortsætte.

3. (Valgfrit) Du kan vælge eller fravælge indstillingen **Hjælp til forbedring af brugeroplevelsen** for at aktivere eller deaktivere dataindsamling. De indsamlede data vil kun blive brugt til at forbedre brugeroplevelser . Indstillingen for denne indstilling påvirker ikke den følgende installationsproces.
4. Du kan klikke på **Hurtig installation** for at starte installationen med det samme med standardindstillingerne, eller klikke på **Avanceret indstilling** og gøre følgende for at tilpasse din installation:
 - A) Klik på det vandrette ikon med tre prikker for at ændre installationsmappen.
 - B) Vælg et sprog, du vil installere, i feltet **Sprog** .
 - C) På fanen **Indstillinger** skal du vælge de indstillinger, du vil have, at konfigurationen skal udføre.
 - D) På fanen **Komponenter** skal du vælge de indstillinger, du vil installere.
 - E) (Valgfrit) Klik på knappen **Tilbage** for at gå tilbage til forrige trin.
 - F) Klik på **Installer** for at starte installationen.
5. Når processen er færdig, får du vist en dialogboks med besked om, at Foxit PhantomPDF blev installeret. Du kan klikke på **Start nu** for at køre applikationen lige efter installationen.

Bemærk:

1. Som standard installeres et EXE-installationsprogram på dit systemsprog, mens et MSI-installationsprogram vil være på engelsk. Individuelle brugere anbefales at downloade og konfigurere et EXE-installationsprogram, mens virksomheder kan tilpasse UI-sproget for EXE- og MSI-installationsprogrammer via GPO-installation (se [her](#) for yderligere oplysninger).
2. Efter installation af både EXE- og MSI-installationsprogrammet kan brugerne ændre UI-sproget i **Fil > Indstillinger > Sprog**.

Installation med kommandolinje for EXE-installationsprogrammer

Du kan også bruge kommandolinjen til at installere applikationen:

<Den fulde sti til installationsprogrammet> [Valgfri parameter][EGENSKAB=Egenskabsværdi]

Foxit PhantomPDF-egenskaberne er:

/help	Åbner en dialogboks, der viser dig de understøttede kommandolinjer.
/install	Installerer Foxit PhantomPDF.
/repair	Reparerer installationen.
/uninstall	Afinstallerer installationen.
/quiet	Installerer applikationen uovervåget (ingen

Lynvejledning til Foxit PhantomPDF

	brugerinteraktion) i mappen "C:\Program Files\Foxit Software\Foxit PhantomPDF".
/norestart	Undertrykker ethvert forsøg på at genstarte systemet under installationen.
/log <path>	Angiver stien til logfilen.
/lang <en de es fr it jp ko nl pt ru zh-tw zh pl da-DK fi-FI nb-NO sv-SE>	Angiver installations sproget. Denne egenskab er kun tilgængelig for flersprogede installationsprogrammer.
/DIR [directory]	Angiver den mappe, hvor produkterne installeres.
/DisableLiveChat	Installerer Live Chat og fastgør det på statuslinjen eller i højre side af programvinduet, hvis statuslinjen er skjult.
/clean	Fjerner alle PhantomPDF's registreringsdata og relaterede filer.
/keycode	Aktiverer applikationen med en nøglekode.
/DISABLE_UNINSTALL_SURVEY	Stopper afinstallationsundersøgelsen efter afinstallation ved at sætte værdien til "1".
/DisableInternet	Deaktiverer alle funktioner, der kræver internetforbindelse.
/Displayadobeindoc	Bruger Foxit PhantomPDF til at åbne indlejrede Acrobat-filer og indlejrede Foxit Reader-filer i Microsoft Office.
/noshortcut	Opretter ikke en genvej på skrivebordet. Der oprettes som standard en genvej efter installationen.

Installation med kommandolinje for MSI-installationsprogrammer

Du kan også bruge kommandolinjen til at installere applikationen:

```
msiexec /Indstilling <nødvendig parameter> [valgfri parameter]
```

[EGENSKAB=Egenskabsværdi]

Du kan få flere oplysninger om msiexec.exe samt påkrævede og valgfri parametre ved at indtaste "msiexec" i kommandolinjen eller gå til Microsoft TechNet Help Center.

Offentlige egenskaber for Foxit PhantomPDF MSI-installationspakken.

Installationsegenskaberne for Foxit PhantomPDF kompletterer de offentlige standard-MSI-egenskaber, så administratorerne har større kontrol over installation af applikationen.

Du kan finde den komplette liste over offentlige standardegenskaber på:

[http://msdn.microsoft.com/en-gb/library/aa370905\(VS.85\).aspx](http://msdn.microsoft.com/en-gb/library/aa370905(VS.85).aspx)

Foxit PhantomPDF-egenskaberne er:

ADDLOCAL <liste over funktioner> Værdien for egenskaben ADDLOCAL er en

Lynvejledning til Foxit PhantomPDF

kommasepareret liste over funktioner, som installationen af Foxit PhantomPDF vil gøre lokalt tilgængelige. Foxit PhantomPDF-installationsprogrammet består af de følgende funktioner:

FX_PDFVIEWER – Foxit PDF-fremviseren og dens komponenter.

FX_FIREFOXPLUGIN – Et plugin, der bruges til at åbne PDF-filer i browserne Mozilla Firefox, Opera, Safari og Chrome. Denne funktion kræver, at FX_PDFVIEWER er installeret.

FX_SPELLCHECK – Et værktøj, der bruges til at søge efter eventuelle forkert stavede ord i skrivemaskine- eller formularudfyldningstilstand. Dette værktøj foreslår også korrekt stavemåde for almindelige fejltagelser. Denne funktion kræver, at FX_PDFVIEWER er installeret.

FX_PDFA – Et modul, der bruges til at kontrollere overensstemmelse med PDF/A-1a og PDF/A-1b. Denne funktion kræver, at FX_PDFVIEWER er installeret.

FX_OCR – Et modul, der bruges til at ændre indscannede eller billedbaserede PDF-dokumenter, så teksten kan markeres og søges i. Denne funktion kræver, at FX_PDFVIEWER er installeret.

FX_CREATOR – Foxit PhantomPDF Creator installerer en virtuel printer på dit system. Creator kan praktisk og effektivt konvertere alle dokumenter, der kan udskrives, til PDF-dokumenter af høj kvalitet. Denne funktion kræver, at FX_PDFVIEWER er installeret.

FX_CONVERTTEXT – Shell-udvidelse, der bruges til at konvertere PDF-filer eller kombinere understøttede filer fra højrekliksmenuen. Denne funktion kræver, at FX_CREATOR er installeret.

FX_CREATORWORDADDIN – Tilføjelsesprogram til værktøjslinjen i MS Word, så du kan oprette PDF-filer med et enkelt klik. Denne funktion kræver, at FX_CREATOR er installeret.

FX_CREATOREXCELADDIN – Tilføjelsesprogram til værktøjslinjen i MS Excel, så du kan oprette PDF-filer med et enkelt klik. Denne funktion kræver, at FX_CREATOR er installeret.

FX_CREATORPPTADDIN – Tilføjelsesprogram til værktøjslinjen i MS PPT, så du kan oprette PDF-filer med et enkelt klik. Denne funktion kræver, at FX_CREATOR er

installeret.

FX_CREATOROUTLOOKADDIN – Tilføjelsesprogram til værktøjslinjen i MS Outlook, så du kan oprette PDF-filer med et enkelt klik. Denne funktion kræver, at FX_CREATOR er installeret.

FX_SE – Plugins til Windows Explorer og Windows Shell. Disse udvidelser tillader visning af PDF-miniaturer i Windows Explorer og forhåndsvisning af PDF-filer i Windows-operativsystemer og Office 2007 (eller en nyere version). Denne funktion kræver, at FX_PDFVIEWER er installeret.

FX_IFILTER – Foxit PDF IFilter er et plugin til Windows-søgemaskiner, som kan hjælpe med at søge hurtigt i PDF-dokumenter.

FX_CONNECTEDPDF – Et plugin, der indeholder ConnectedPDF-funktioner, herunder oprettelse, deling, sikkerhed og sporing af PDF-dokumenter i hele verden.

FX_BROWSERADDIN - Webbrowser-pluginnet, der benyttes til konvertering af websider til PDF.

INSTALLLOCATION

Angiver mapeplaceringen for det installerede produkt.

MAKEDEFAULT

Med standardværdien "1" vil Foxit PhantomPDF blive angivet som standardapplikation for åbning af PDF-filer.

VIEW_IN_BROWSER

Med standardværdien "1" vil Foxit PhantomPDF blive konfigureret til at åbne PDF-filer i browsere.

DESKTOP_SHORTCUT

Med standardværdien "1" vil installationsprogrammet anbringe en genvej til den installerede applikation på skrivebordet.

STARTMENU_SHORTCUT

Med standardværdien "1" vil installationsprogrammet oprette en programmenugruppe for den installerede applikation og dens komponenter.

SETDEFAULTPRINTER

Med standardværdien "1" vil installationsprogrammet installere Foxit PhantomPDF Printer og angive den som systemets standardprinter.

LAUNCHCHECKDEFAULT

Med standardværdien "1" vil Foxit PhantomPDF kontrollere, om Foxit PhantomPDF er standardlæser, når applikationen startes.

KEYPATH

Angiver en licensnøglefil og gemmer den i installationsmappen til PhantomPDF.

REMOVENEWVERSION

Gennemtvinger, at en installation overskriver en nyere version af Foxit PhantomPDF med værdien "1".

CLEAN

Eksekveres med kommandoen "/uninstall" og fjerner alle

Lynvejledning til Foxit PhantomPDF

data for PhantomPDF i registreringsdatabasen samt relaterede filer med værdien "1". (*Bemærk: Dette er en kommando vedrørende afinstallation*).

AUTO_UPDATE

Henter eller installerer ikke opdateringer automatisk med værdien "0"; søger efter og henter opdateringer automatisk, hvis der er nogen, men lader brugeren vælge, hvornår de skal installeres med værdien "1"; installerer opdateringerne automatisk med værdien "2". Standardværdien er "1".

CPDF_DISABLE

Deaktiverer ConnectedPDF-funktionerne ved at sætte værdien til "1".

EDITION

Angiver en udgave af Foxit PhantomPDF, der skal installeres, herunder *Standard* og *Business*.

NOTINSTALLUPDATE

Indstil værdien til "1" for ikke at installere opdateringer. Det vil forhindre, at Foxit PhantomPDF opdateres inde fra softwaren.

INTERNET_DISABLE

Indstil værdien til "1" for at deaktivere alle funktioner, som kræver internetforbindelse.

READ_MODE

Indstil værdien til "1" for at åbne PDF-filer i Læsetilstand som standard i webbrowsere.

DISABLE_UNINSTALL_SURVEY Indstil værdien til "1" for at stoppe afinstallationsundersøgelsen efter afinstallation.

KEYCODE

Aktiverer applikationen med en nøglekode.

EMBEDDED_PDF_INOFFICE Indstil værdien til "1" for at åbne PDF-filer, der er indlejret i Microsoft Office med Foxit PhantomPDF, hvis Acrobat og Foxit Reader ikke er installeret. (Indsætter kommandolinjen /displayadobeindoc. i EXE-installationspakken)

ADVERTISE

Bruges normalt bruges sammen med "ADDLOCAL" til at annoncere de angivne funktioner.

Kommandolinjeeksempler:

1. Installer applikationen uovervåget (ingen brugerinteraktion) i mappen "C:\Program Files\Foxit Software":

```
msiexec /i "Foxit PhantomPDF.msi" /quiet INSTALLLOCATION="C:\Program Files\Foxit Software "
```

Lynvejledning til Foxit PhantomPDF

2. Installer kun Foxit PDF-fremviser:

```
msiexec /i "Foxit PhantomPDF.msi" /quiet ADDLOCAL="FX_PDFVIEWER"
```

3. Brug den licensnøglefil, der er gemt på C-drevet, til at aktivere applikationen, når konfigurationen køres:

```
msiexec /i "Foxit PhantomPDF.msi" KEYPATH="C:\fpmkey.txt"
```

4. Installer ikke Foxit PhantomPDF Printer:

```
msiexec /i "Foxit PhantomPDF.msi" ADDLOCAL=ALL, ADVERTISE="FX_CREATOR" /qn
```

5. Gennemtving, at installationen overskriver den samme eller en højere version af Foxit PhantomPDF:

```
msiexec /i "Foxit PhantomPDF.msi" REMOVEEXISTINGVERSION="1"
```

6. Fjern data i registreringsdatabasen og brugerdata ved uovervåget afinstallation:

```
msiexec /x "Foxit PhantomPDF.msi" /quiet CLEAN="1"
```

7. Installer applikationen uden ConnectedPDF-relaterede funktioner og tjenester:

```
msiexec /i "Foxit PhantomPDF.msi" ADDLOCAL=ALL,  
ADVERTISE="FX_CONNECTEDPDF"
```

8. Aktiver applikationen med en nøglekode:

```
msiexec /i "Foxit PhantomPDF.msi" KEYCODE="din nøglekode"
```

9. Installer applikationen uden Foxit PhantomPDF-værktøjslinjen til oprettelse af PDF'er

```
msiexec /i "Foxit PhantomPDF.msi" ADDLOCAL=ALL,  
ADVERTISE="FX_BROWSERADDIN"
```

Aktivering af Foxit PhantomPDF

Når Foxit PhantomPDF er startet, vises guiden Aktivering. Hvis du allerede har købt en licens til Foxit PhantomPDF, skal du klikke på **Aktiver** for at aktivere din licensnøgle. Hvis ikke, kan du klikke på **Køb nu** for at købe Foxit PhantomPDF på Foxits websted. Hvis du vælger **Gratis prøveversion**, vil du få en gratis 14 dages prøveversion af Foxit PhantomPDF. Når perioden med den gratis prøveversion udløber, er kun de gratis funktioner tilgængelige.

- Hvis du har købt abonnementslicenser, kan du, når du har klikket på **Aktiver**, vælge at logge på din Foxit-konto. Når du er logget på, aktiveres Foxit PhantomPDF automatisk.

Lynvejledning til Foxit PhantomPDF

- Hvis du har købt en evighedslicens, skal du følge nedenstående trin for at aktivere Foxit PhantomPDF:
 1. Når du har klikket på **Aktiver**, skal du indtaste registreringsnøglen kode. (Du kan aktivere nøglen senere fra **Hjælp > Aktiver**, når du kører Foxit PhantomPDF.) Klik derefter på **Aktiver** for at fortsætte.
 2. (Valgfrit) Hvis du ikke opgav dit navn, da du købte licensen, vil du blive bedt om at indtaste dit navn.
 3. Hvis aktiveringen gennemføres, vises der en meddelelse. Klik på **OK**.
 4. Du skal genstarte applikationen for at ændringerne kan træde i kraft. Klik på **OK** for at genstarte med det samme, eller klik på **Annuller** for at genstarte senere.

Deaktivering af Foxit PhantomPDF

Du kan deaktivere Foxit PhantomPDF på en maskine for at kunne aktivere den på en anden. Efter deaktivering kan du stadig bruge funktionerne i Foxit PhantomPDF *Express*. For at deaktivere Foxit PhantomPDF skal du klikke på **Hjælp > Deaktiver**.

Afinstallation af Foxit PhantomPDF

Sådan udføres afinstallation

Gør et af følgende:

- Klik på **Start > Alle programmer > Foxit PhantomPDF > Afinstaller**.
- I Windows 8 og 10 skal du klikke på **Start > Windows-system > Kontrolpanel > Programmer > Programmer og funktioner > Vælg Foxit PhantomPDF og klik på Afinstaller**. I Windows 7 skal du klikke på **Start > Kontrolpanel > Programmer og funktioner** for at afinstallere.
- Dobbeltklik på afinstallationsgenvejen under Foxit PhantomPDF-installationsmappedrevets navn: `...\Foxit Software\Foxit PhantomPDF\`.

Brug af Foxit PhantomPDF

Foxit PhantomPDF har en organiseret og brugervenlig grænseflade, som indeholder en værktøjslinje (bånd-tilstand), et dokumentpanel, et navigationspanel og en statuslinje. Når du starter Foxit PhantomPDF, kan du som standard se Startside, som har nyttige


Lynvejledning til Foxit PhantomPDF

produktvejledninger og guiden Værktøjer til nogle af oftest brugte funktioner, så du kan få hjælp til at komme i gang med Foxit PhantomPDF.

- [Fanen Fil](#)
- [Tema og værktøjslinje](#)
- [Naviger rundt mellem dokumenter og udvalgte ting](#)
- [Se alle de forskellige kommandoer](#)
- [Søgning og indeks](#)
- [Validering og oprettelse af standarder](#)
- [Integration med Foxit PDF IFilter](#)

Fanen Fil

Funktionerne **Åbn**, **Gem**, **Udskriv**, **Guiden Handling**, **Indeks** og andre grundlæggende værktøjer kan tilgås ved at klikke på fanen **Fil** og vælge dem i rullemenuen. Klik på **Åbn** for at åbne PDF-filer på dine lokale drev eller i ECM-systemer og cloud-tjenester, herunder SharePoint, OneDrive, Google Drev og mange andre. Vælg fanen **Fil**, og gå til **Egenskaber** for at kontrollere dokumentegenskaberne. Vælg **Indstillinger** for at ændre programindstillingerne.



Med **PDF-optimering** kan du opdatere PDF-versionen og reducere filstørrelsen ved at komprimere indhold, fjerne indlejring af skrifttyper og fjerne PDF-objekters dataredundans. **Guiden Handling** giver dig mulighed for at oprette og køre en handling, der omfatter de opgaver, du angiver skal anvendes i PDF-filer, hvilket kan være nyttigt, når du skal behandle PDF-filer i en række rutineopgaver.


Tema og værktøjslinje

Der er fem temaer: **Klassisk, Sort, Blå, Orange og Mørklilla**, som brugeren kan anvende til at ændre den måde, softwaren ser ud på. For at ændre temaet for arbejdsområdet skal du vælge **Fil > Skift tema** og vælge det ønskede tema på listen.

Bånd-tilstand


Bånd-tilstand er en grænseflade med et sæt værktøjslinjer placeret i kategorier på en faneinddelt linje. Et bånd giver applikationens brugergrænseflade en stor værktøjslinje fyldt med grafiske repræsentationer af betjeningslementer, som er grupperet efter funktionalitet. Bånd-tilstand i Foxit PhantomPDF grupperer kommandoerne efter opgave, så der ikke er brug for så mange forskellige ikon-baserede værktøjslinjer, og så det samtidig sikres, at de kommandoer, der bruges hyppigst, er let tilgængelige.

Lynvejledning til Foxit PhantomPDF




(Business Edition)

Navigation i dokumenter og valg af tekst, billeder eller anmærkninger




De fire nyttigste kommandoer til navigation i og interaktion med PDF-filer er Hånd, Vælg tekst og billede, Vælg anmærkning og Zoom. Kommandoen Hånd lader dig rulle gennem PDF'en, reagere på links, udfylde formularer og afspille multimediefiler. Kommandoen Vælg anmærkning lader dig vælge flere anmærkninger og derefter flytte, tilpasse størrelsen af eller justere dem sammen. Kommandoen Vælg tekst og billede lader dig vælge tekst eller billeder til kopiering, tilføje anmærkninger og administrere bogmærker. Kommandoen Zoom lader dig zoome ind eller ud på siden for at få den bedste læseoplevelse.

Se alle de forskellige kommandoer



Fanen Hjem i Business Edition




Klik på knapperne i båndet under de forskellige faner for at skifte mellem forskellige kommandoer. Desuden vises der et værktøjstip, når markøren holdes over hver enkelt kommando. For eksempel findes grupperne Værktøjer, Vis, Rediger, Kommenter, Sideopstilling, Konverter og Beskyt, som alle er de hyppigst anvendte, under fanen **Hjem**. Du kan bruge disse tekst- og anmærkningskommandoer til at navigere i og interagere med PDF-filer, zoome ind eller ud på sider, redigere sideindhold, administrere kommentarer, opstille sider, scanne og udføre OCR, anbringe signaturer og udføre andre grundlæggende funktioner.

For hurtigt at finde den kommando, du skal bruge, skal du klikke i feltet **Fortæl mig, hvad du vil gøre...** (eller trykke på **Alt + Q**) i nærheden af en boble  på menulinjen og indtaste navnet på eller en beskrivelse af kommandoen. Foxit PhantomPDF viser derefter en liste over matchende kommandoer, som du kan vælge imellem for at aktivere den ønskede


funktion.

Søgning og indeks

Foxit PhantomPDF giver dig mulighed for at køre søgninger og oprette indekser for nemt at finde tekst i PDF-filer.

- Hvis du hurtigt skal finde tekst, du søger efter, skal du vælge feltet **Søg**  på menulinjen. Klik på  for at angive søgekriterier.
- For at foretage avanceret søgning skal du klikke på kommandoen **Søg**  ud for feltet Find og vælge **Avanceret søgning**. Du kan søge efter en streng i en enkelt PDF-fil, flere PDF-filer i en bestemt mappe, PDF-filer i en PDF-portefølje eller i et PDF-indeks. Når søgningen er færdig, vises alle forekomster i en træstruktur. Dette giver dig mulighed for at få et hurtigt overblik over konteksten og gå til bestemte placeringer. Du kan også gemme søgeresultater som en CSV- eller PDF-fil til yderligere reference. (Alternativt kan du bruge kommandoen **Søg og fremhæv** på fanen **Kommentar** for at udføre en avanceret søgning og fremhæve de tekststreng, der blev søgt på, med et enkelt klik.)
- Brug henholdsvis funktionen **Administrer indlejret indeks** eller funktionen **Fuldtekstindeks med katalog** i **Fil > Indeks** til at indlejre et indeks i en PDF eller oprette et indeks til flere PDF-filer.

Validering og oprettelse af branchestandarder



Du kan bruge **Preflight**-kommandoen i Foxit PhantomPDF til at analysere hvorvidt PDF-dokumenter er i overensstemmelse med PDF-standarder (herunder PDF/A, PDF/E, PDF/X, PDF/UA og PDF/VT) eller kan bruges til printproduktion og rettelser af fejl i dokumentet. Foxit PhantomPDF giver dig mulighed for at se detaljerede preflight-resultater eller oprette en rapport i en PDF-, .xml-, .txt- eller .html-fil. Foxit PhantomPDF *Business* understøtter også oprettelse af PDF/A, PDF/E og PDF/X.

For at analysere et PDF-dokument skal du vælge **Konverter > Preflight**. Derefter skal du i pop op-dialogboksen vælge en af preflight-profilerne på fanen **Profil** og klikke på **Analyser** eller **Analyser og ret**. Når analysen er færdig kan du klikke på fanen **Resultater** for at se preflight-resultater eller oprette en rapport. For at oprette PDF'er som overholder standarderne skal du vælge **Konverter > Preflight**, og derefter vælge en af standarderne i fanen **Standarder**. Eller du kan gemme dokumentet direkte som PDF/X, PDF/A eller PDF/E

ved hjælp af kommandoen **Gem som** i **Fil**.

Integration med Foxit PDF IFilter

Foxit PhantomPDF pakkes nu med Foxit PDF IFilter for Desktop, som giver brugerne mulighed for at indeksere store mængder PDF-dokumenter og derefter hurtigt finde tekst i disse dokumenter på et stationært system. Du kan starte Foxit PDF IFilter i installationsmappen for Foxit PhantomPDF.

Dokumentvisninger

Enkeltfanelæsning og flerfanelæsning

Tilstand for enkeltfanelæsning giver dig mulighed for at åbne PDF-filer i flere visninger. Dette er ideelt, hvis du skal læse dine PDF'er side om side. Du aktiverer enkeltfanelæsning ved at gå til **Fil > Præferencer > Dokumenter**, markere afkrydsningsfeltet **Tillad flere visninger** i gruppen **Indstillinger for åbning**, og klikke på **OK** for at anvende indstillingen. Tilstand for flerfanelæsning giver brugere mulighed for at åbne flere PDF-filer i forskellige faner i samme visning. Du aktiverer flerfanelæsning ved at gå til **Fil > Præferencer > Dokumenter**, fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet **Tillad flere visninger** i gruppen **Indstillinger for åbning**, og klikke på **OK** for at anvende indstillingen. I tilstanden for flerfanelæsning kan du trække og slippe en filfane uden for det eksisterende vindue for at oprette en ny visning og se PDF-filen i det pågældende vindue. Du sammenfører filfanen med den primære brugergrænseflade ved at klikke på filfanen og derefter trække og slippe den i omvendt rækkefølge til den primære brugergrænseflade.

Skift mellem forskellige visningstilstande

Du kan få vist dokumenter med kun tekst eller få dem vist i Læsetilstand, Fuld skærm, Omvendt visning, Tilpasset flow og Nattilstand.

Gå til bestemte sider


- Klik på **Første side**, **Sidste side**, **Forrige side** og **Næste side** i gruppen **Gå til** under fanen **Vis** eller på statuslinjen for at se din PDF-fil. Du kan også indtaste et bestemt sidenummer for at gå til den pågældende side. **Forrige visning** lader dig vende tilbage til den forrige visning, og **Næste visning** går til den næste visning.
- For at springe til et emne ved hjælp af bogmærker skal du klikke på knappen **Bogmærke**




i det venstre navigationspanel. Klik derefter på bogmærket, eller højreklik på

Lynvejledning til Foxit PhantomPDF

bogmærket og vælg "Gå til bogmærke". Klik på plus (+) eller minus (-) for at vise eller skjule indholdet af bogmærket.



- For at springe til en side med sideminiaturer skal du klikke på knappen

Sideminiaturer  i det venstre navigationspanel og klikke på den ønskede miniature. For at gå til et andet sted på den aktuelle side skal du trække og flytte den røde kasse i miniaturen. For at tilpasse størrelsen af en sideminiatur skal du højreklikke på miniaturen og vælge "**Gør sideminiaturer større**" eller "**Gør sideminiaturer mindre**".


Ændring af den måde, som dokumentet vises på



Sidevisningskommandoerne



Foxit PhantomPDF tilbyder flere forskellige måder at se siderne i en PDF på, så du kan tilpasse dem til dine ønsker. Under fanen **Vis** kan du vælge de følgende sidelayouts: Enkelt side, Rullende, Fortløbende, Fortløbende rullende, Opdel og Separat forside.

Justering af sidens forstørrelse






Visningskommandoerne


Klik på fanen **Hjem**, og vælg kommandoerne i gruppen **Vis**.

1. Klik på **Zoom ind**  eller **Zoom ud**  for at forøge eller formindske forstørrelsen af dokumentet.
2. Klik på **Tilpas til side** for at se hele siden på skærmen, **Tilpas til bredde** for at få siden til at fylde skærmens bredde, **Tilpas til synlig** for kun at vise det synlige område på siden og **Faktisk størrelse** for at vise siden i den faktiske størrelse igen.
3. Klik på **Roter til højre/venstre** for at rotere sidevisningen med uret eller mod uret i trin a 90 grader.

Under fanen **Vis** kan du vælge de følgende kommandoer i gruppen **Assistent**:

1. Klik på kommandoen **Markeringszoom**  for at forstørre en hel side. Klik på denne kommando og træk for at forstørre et område af siden.
2. Klik på kommandoen **Lup** , og flyt den til den placering på siden, du vil se. Den pågældende placering vises forstørret eller formindsket i dialogboksen for kommandoen Lup.
3. Klik på kommandoen **Forstørrelsesglas** , og flyt det rundt for nemt at forstørre områder i PDF-filen.

Læs højt



Læs højt er et tekst-til-tale-værktøj (TTS). Værktøjet læser teksten i en PDF højt, også den

Lynvejledning til Foxit PhantomPDF

tekst, der er indeholdt i kommentarer og alternative tekstbeskrivelser til billeder, tabeller og felter, der kan udfyldes. Tekst læses baseret på rækkefølgen af sideindholdet. (**Bemærk:** *Læs højt er ikke en skærmlæser og er muligvis ikke tilgængeligt i visse operativsystemer.*)

Du skal vælge **Vis > Læs > Aktiver læsning** for at aktivere Læs højt, inden du bruger det. Naviger derefter til siden, du vil læse højt, og vælg **Vis > Læs > Læs den aktuelle side** eller **Læs fra den aktuelle side**. Mens du læser, kan du afbryde læsningen og justere læsevolumen og -hastigheden efter behov.

Sammenlign PDF'er

Funktionen Dokumentsammenligning gør det muligt for dig at se forskellene mellem to udgaver af en PDF samt vælge den type forskelle, du leder efter, for at verificere, at de nødvendige ændringer er foretaget. Funktionen Dokumentsammenligning sammenligner ikke kommentarer i PDF'en.

Vælg **Vis > Sammenlign** for at vælge filer og vælge sammenligningsmuligheder i dialogboksen Sammenlign PDF-filer.


Arbejd med 3D-indhold i PDF-filer

Foxit PhantomPDF giver dig mulighed for at se, navigere, måle og kommentere 3D-indhold i PDF-dokumenter. Modeltræet, 3D-værktøjslinjen og højrekliksmenuen for 3D-indhold kan hjælpe dig med nemt at arbejde med 3D-indhold. Du kan vise/skjule dele af en 3D-model, indstille forskellige visuelle effekter, rotere/dreje/panorere/zoome en 3D-model, oprette og administrere visninger med forskellige indstillinger, tilføje 3D-kommentarer/målinger til en del af en 3D-model og meget mere.

Bemærk: *Kontroller, at du har valgt indstillingen **Aktiver afspilning af 3D-indhold i Filer > Indstillinger > 3D**, før du åbner en 3D PDF-fil. Afhængigt af dine tillidsindstillinger for PhantomPDF vises der muligvis nogle dialogbokse, når du forsøger at åbne en 3D PDF-fil første gang.*

Oprettelse og eksport

Foxit PhantomPDF giver dig næsten ubegrænsede muligheder for at oprette PDF-filer. På fanen **Konverter** kan du oprette PDF-filer direkte fra bestemte filer, en tom side, en webside, en scanner, udklipsholderen eller fra ECM-systemer og cloud-tjenester (f.eks. SharePoint og Google Drive). Du kan også oprette PDF-porteføljer og eksportere PDF-filer til billeder, MS Office, HTML med mere.




Lynvejledning til Foxit PhantomPDF

Gruppen Opret og eksporter

- [Opret PDF med ét klik](#)
- [Opret PDF fra Microsoft Office](#)
- [Opret PDF fra Microsoft Visio \(kun Business\)](#)
- [Opret PDF med kommandoen Udskriv](#)
- [Opret PDF med Udskriv til Evernote](#)
- [Opret en PDF med en scanner](#)
- [Opret en PDF i en webbrowser](#)
- [Opret PDF-porteføljer](#)
- [Eksporter alle billeder i PDF](#)
- [Eksporter PDF til billede, MS Office, HTML og andet](#)

Opret PDF med ét klik

Sådan oprettes en PDF med ét klik:

- Træk det dokument, du vil konvertere, hen på ikonet Foxit PhantomPDF  på skrivebordet.
- Træk og slip filen direkte ind i applikationsvinduet, hvis Foxit PhantomPDF er åben.
- Højreklik på ikonet for det dokument, du vil konvertere, og vælg **Konverter til PDF i Foxit PhantomPDF**.

Foxit PhantomPDF giver dig også mulighed for hurtigt at oprette PDF-filer fra udklipsholder/websider/tomme sider, oprette en PDF-formular fra en eksisterende fil og kombinere flere filer til en enkelt PDF-fil med kommandoer i **Fil > Opret** eller på fanen **Konverter**. Ved oprettelse af websider kan du vælge at konvertere hele webstedet eller et bestemt antal niveauer af webstedet, og der er flere muligheder som timeout, hyperlinks og meget mere.

Opret PDF fra Microsoft Office

Foxit PhantomPDF giver dig mulighed for at oprette professionelle og sikre PDF-filer direkte fra Microsoft Office-applikationer (Word, Excel, PPT og Outlook). Når du opretter PDF-filer fra Microsoft Word, bibeholdes bogmærker, links, dispositioner og andre indstillinger automatisk under konvertering.

Foxit PhantomPDF giver dig også mulighed for at konvertere personlige mailmeddelelser, breve eller mærkater, du har oprettet med funktionen **Mailfletning** i Microsoft Word, til PDF-filer på én gang. Du kan også ændre indstillingerne og sende PDF-filerne som vedhæftede filer i en mail til et antal personer, hvis du vil.

Opret PDF-filer i Microsoft Visio (kun *Business*)

Med PhantomPDF Creator-plugin i Microsoft Visio er det nemt og hurtigt at oprette PDF-filer fra Visio-filer. Dokumentegenskaberne bibeholdes i de oprettede PDF-filer, afhængigt af konverteringsindstillingerne.

Opret PDF med kommandoen Udskriv

1. Åbn filen.
2. Vælg **Fil** > **Udskriv** i hovedmenuen.
3. Vælg **Foxit PhantomPDF Printer** på listen Printer.

Opret en PDF med Udskriv til Evernote

Foxit PhantomPDF tilføjer en ny printer, "Udskriv til Evernote", efter installation. Denne funktion giver brugeren mulighed for at sende PDF-filen som en vedhæftet fil til Evernote samt muligheden for at oprette en PDF på samme måde som med Foxits PDF-printer.

Gør følgende for at oprette en PDF med Udskriv til Evernote:

1. Installer applikationen Evernote, og log på en Evernote-konto.
2. Åbn den fil, du vil konvertere til PDF, og vælg **Fil** > **Udskriv** > **Udskriv til Evernote**.
3. Angiv udskriftsegenskaberne, og klik derefter på **Udskriv**. Navngiv PDF-filen, og angiv det sted, hvor den skal gemmes.
4. Du vil se, at PDF-filen oprettes og vedhæftes i Evernote.

Opret en PDF med en scanner

Foxit PhantomPDF giver dig mulighed for at oprette en PDF direkte fra et papirdokument ved hjælp af din scanner. Du kan scanne et dokument direkte til en PDF med tilpassede indstillinger eller ved at bruge forudindstillede indstillinger, som du tidligere har konfigureret.


For at scanne et dokument til PDF med tilpassede indstillinger skal du bruge en af følgende metoder: 1) Vælg **Fil** > **Opret** > **Fra scanner** > knappen **Fra Scanner...** > kommandoen **Scan**, 2) Vælg **Konverter** > **Opret** gruppe > **Fra scanner** > **Scan**, eller 3) Vælg fanen **Hjem** > gruppen **Konverter** > knappen **Scan** > kommandoen **Scan**.

For at scanne et papirdokument til PDF med en konfigureret forudindstilling skal du vælge en forudindstilling til scanning af dokumenter fra 1) fanen **Hjem** > gruppen **Konverter** gruppe > knappen **Scan**, 2) fra **Fil** > **Opret** > **Fra scanner** > knappen **Fra scanner...** eller 3) fra gruppen **Konverter** > gruppen **Opret** > **Fra scanner**.

Lynvejledning til Foxit PhantomPDF

Foxit PhantomPDF understøtter optimering af størrelsen på scannede PDF-filer under oprettelse af en PDF fra en scanner samt ved at vælge **Fil > Optimer Scannet PDF** i en eksisterende scannet eller billedbaseret PDF.

Opret en PDF i en webbrowser

Foxit PhantomPDF lader dig konvertere websider til PDF-filer ved hjælp af Foxits konverteringsværktøjer  på værktøjslinjen i Google Chrome, Internet Explorer og Firefox. Du kan konvertere den aktuelle webside til en ny PDF eller vedhæfte den til en eksisterende PDF, eller du kan sende den nye PDF som vedhæftet fil i en mail med ét klik.

Opret PDF-porteføljer

Foxit PhantomPDF lader dig hurtigt oprette en ny PDF-portefølje med eksisterende filer eller mapper ved at vælge **Konverter > OPDF-portefølje > Opret en ny PDF-portefølje** eller ved at oprette en tom PDF-portefølje og tilføje filer eller mapper ved at vælge **Opret en tom PDF-portefølje**.

Eksporter alle billeder i PDF-filerne

Med et enkelt klik på "Eksporter alle billeder" giver Foxit PhantomPDF dig mulighed for at eksportere alle billeder i dit dokument til separate billedfiler. Klik på **Konverter > Eksporter alle billeder**, og konfigurer indstillingerne, før du eksporterer via dialogboksen **Eksporter til billeder**.

Eksporter PDF til billede, MS Office, HTML og andet

1. Klik på fanen **Konverter**.
2. Vælg knappen **Til billede**, **Til MS Office**, **Til HTML** eller **Til andet** for at konvertere PDF-filer til det ønskede format.
3. Du kan klikke på **Indstillinger** i dialogboksen **Gem som** for at vælge mere avancerede muligheder for konverteringen og derefter klikke på **OK**.
4. Angiv filnavn og placering, og klik på **Gem** for at starte konverteringen.



Kommentar

Med Foxit PhantomPDF kan du tilføje anmærkninger eller tegne figurer i PDF-filer på samme måde, som du gør med papirdokumenter, ved at bruge kommandoerne til kommentering, markering og tegning. Når du er færdig, arrangeres alle kommentarerne

Lynvejledning til Foxit PhantomPDF

automatisk, og derefter kan de eksporteres, hvilket gør korrektoren lettere.




Med kommandoen Hånd , kommandoen Vælg anmærkning  eller den tilsvarende kommando valgt kan du højreklikke på en kommentar og vælge at angive egenskaber eller statusser, svare på kommentarer med mere. Du kan eksportere og importere kommentardata og opsummere kommentarer med kommandoerne i gruppen **Administrer kommentarer**. Hvis du opretter kommentarer i en PDF-fil, der er oprettet fra et Microsoft Word-dokument, kan du desuden nemt eksportere kommentarerne for at revidere det oprindelige Word-dokument ved at vælge **Kommenter** > **Eksporter** > **Eksporter til Word**.


Bemærk: Du kan se, navigere i og kommentere på 3D-indhold i PDF-filer ved hjælp af kommandoerne i panelet **3D-indholdsnavigation**, der er placeret i navigationspanelet.

Se kommentarer og vedhæftede filer

Foxit PhantomPDF fører organiserede lister over alle kommentarer og vedhæftede filer i en PDF for nem reference. De er skjult som standard, så du kan se mest muligt af dit PDF-dokument. For at gøre dem synlige skal du klikke på knappen Kommentarer eller knappen Vedhæftede filer i det venstre navigationspanel.



Rediger








Fanen Rediger i Business Edition


Lynvejledning til Foxit PhantomPDF

Du kan nemt tilpasse dine PDF-filer ved at bruge generelle redigeringsfunktioner til at tilføje links, vedhæfte filer, tilføje billeder, afspille og indsætte multimediefiler og andre PDF-editorfunktioner, herunder redigering af lag, Søg og erstat, definition af artikler samt PDF-optimering.

Foxit PhantomPDF indeholder også avancerede funktioner til at tilføje objekter (tekst-, billed-, sti- og skyggeobjekter) og redigere dem, herunder indstillinger for skrifttype (skrifttype, skriftstørrelse, farve, understregning osv.), afsnit (juster/venstrejuster/centrer/højrejuster, tegnafstand, vandret skala for tegn, linjeafstand), typografi og opdeling og fletning af objekter.

Når du bruger objektredigeringskommandoer som f.eks. kommandoen Rediger tekst og kommandoen Rediger objekt og klikker på tekst eller et objekt, vises fanen Arranger, der indeholder flere redigeringsfunktioner.

- **Tilføjelse af objekter** – Klik på **Tilføj tekst** , **Tilføj billeder**  og **Tilføj figurer**  for at tilføje objekter til PDF-filerne og ændre indstillingerne, hvis det er nødvendigt.
- **Redigering af afsnit** – Klik på **Rediger tekst** , og vælg de afsnit, du vil redigere, eller højreklik på den markerede tekst med kommandoen **Vælg tekst og billede**, og vælg **Rediger tekst**. Du kan starte en ny linje ved at trykke på "Enter". Teksten ombyrdes automatisk, når den indtastede tekst når margenen af afsnitsfeltet. Desuden er det muligt automatisk at tilpasse teksten i afsnittet dynamisk, og så vil afsnitsfeltet automatisk blive tilpasset i størrelsen.
- **Redigering af objekter** – Klik på **Rediger objekt** , og vælg det objekt, du vil redigere. Her kan du skifte skrifttype, skriftstørrelse/farve og andre egenskaber for tekstobjektet. Du kan også flytte, tilpasse størrelsen af, slette eller rotere de objekter, du har valgt. Når du redigerer billed-, sti- eller skyggeobjekter, vises de tilhørende formateringsfaner.
- **Afskæring** – Afskær objekter for at tilrette figurer efter ønske.




Fanen Arranger for objekter

- **Arranger** – Du kan justere PDF-indholdet i din PDF-fil eller arrangere det i midten af siden.
- **Tilpasset flow** – Klik på kommandoen **Tilpasset flow** for at redigere dokumentets indhold i en fortløbende tilstand, på samme måde som i tekstbehandlingssoftware.

Tip: Du kan udføre flere handlinger ved at højreklikke på et objekt med kommandoen Rediger objekt.

Arranger



Fanen Arranger i Business Edition

Foxit PhantomPDF giver dig mulighed for at arrangere PDF-sider direkte ved at indsætte eller slette sider, flytte sider, trække sider ud, opdele dokumenter, flette sider, flytte rundt på sider og udarbejde sidedispositioner. Hvis du vil organisere sider, skal du vælge den ønskede kommando fra fanen **Organiser** eller fra kontekstmenuen for sideminiaturer i panelet **Sider** i navigationsruden. Desuden kan du trække og slippe sideminiaturer til panelet **Sider** for at samle sider i ét dokument eller andre dokumenter. Du kan endda trække sideminiaturen til det tomme område for at trække den eller de valgte side(r) ud som en ny PDF-fil.

Du kan også tilføje vandmærker, sidehoveder, sidefodder og andre mærker på en eller flere PDF-filer fra fanen **Organiser**.


Formularer

PDF-formularer strømliner den måde, du modtager og sender oplysninger på. Foxit PhantomPDF lader dig udfylde, nulstille, oprette, gemme og sende formularer med mere.

- [Udfylde PDF-formularer](#)
- [Kommentere i formularer](#)
- [Arbejde med formulardata](#)
- [Oprette og redigere formularer](#)
- [Formulargenkendelse](#)
- [Indstille beregningsrækkefølge](#)
- [Om kørsel af JavaScript](#)

Udfylde PDF-formularer

Foxit PhantomPDF understøtter *interaktive PDF-formularer* (Acro Form og [XFA-formularer](#)) og *ikke-interaktive PDF-formularer*. Du kan udfylde interaktive formularer med

kommandoen Hånd . For ikke-interaktive PDF-formularer kan du bruge værktøjerne Udfyld og Signer på fanen **Udfyld og signer** til at tilføje tekst eller andre symboler. Når du

Lynvejledning til Foxit PhantomPDF



udfylder ikke-interaktive PDF-formularer med værktøjerne Udfyld og signer, skal du bruge feltværktøjslinjen eller tilpasse størrelsen på håndtaget for at justere størrelsen på de(n) tilføjede tekst eller symboler, så de passer i formularfelterne.

Foxit PhantomPDF understøtter funktionen **Autofuldførelse**, som gør det muligt at udfylde PDF-formularer nemt og hurtigt. Den gemmer historikken over de ting, du har indtastet i formularer, og foreslår derefter matches, når du udfylder andre formularer i fremtiden. Resultaterne vises på en rulleliste. For at aktivere funktionen Autofuldførelse skal du gå til **Fil > Indstillinger > Formularer**, og vælge **Grundlæggende** eller **Avanceret** på rullelisten **Autofuldførelse**. Marker også muligheden **Husk numeriske data** for at gemme talindtastninger, ellers er det kun tekstindtastninger, der bliver husket.

Kommentere i formularer

Du kan kommentere i PDF-formularer på samme måde som i andre PDF-filer. Du kan kun tilføje kommentarer, hvis den person, der har oprettet formularen, har givet brugerne rettigheder til det. **Se også** [Kommentar](#).

Arbejde med formulardata

Klik på knappen **Importer**  eller knappen **Eksporter**  i gruppen **Formulardata** for at importere/eksportere formulardata til din PDF-fil. Det fungerer på samme måde som import og eksport af kommentardata. Du kan også eksportere formulardata og tilføje dem til en eksisterende CSV-fil eller kombinere flere PDF-formularer til en CSV-fil. Denne funktion virker dog kun med interaktive PDF-formularer. Foxit PhantomPDF giver brugeren mulighed for at nulstille formularen med kommandoen **Nulstil formular**. Desuden giver Foxit PhantomPDF brugeren mulighed for at oprette og vise 2D-stregkoder, som indeholder formulardata – for PDF-formularer med Ultraform-teknologien.


Oprette og redigere formularer



Du kan oprette interaktive formularer med Foxit PhantomPDF. Du kan tilføje trykknapper, tekstfelter, afkrydsningsfelter, kombinationsfelter, listefelter, alternativknapper, signaturfelter, billedfelter, datofelter eller stregkodefelter for at oprette en interaktiv PDF-formular og angive egenskaber. Du kan også angive en PDF-side som en sideskabelon, hvilket kan være meget nyttigt ved design af omfattende formularer, hvor brugerne hurtigt kan tilføje sideskabelonen til en PDF ved at oprette en knap med JavaScript. For at gøre en formular lettere tilgængelig for handicappede kan du klikke på **Tilføj værktøjstip**

for automatisk at tilføje værktøjstip til alle formularfelter, som ikke har beskrivelser.

Oprettelse af formularfelter

Her bruger vi en trykknop som et eksempel. Du kan oprette denne knap ved at vælge den i gruppen **Formularfelter**. Du kan flytte, tilpasse størrelsen af og slette trykknappen ved at vælge kommandoen **Vælg anmærkning** . Du kan angive knappens egenskaberne for at bestemme, hvordan den ser ud, hvilke handlinger den aktiverer, og hvordan den reagerer samt andre formularfeltindstillinger.



Bemærk: Alternativknapper i en gruppe bør have samme formularfeltnavn men forskellige eksportværdier. Dette sikrer, at alternativknapperne slås til og fra, og at de korrekte værdier gemmes i databasen.

Formulargenkendelse

Foxit PhantomPDF har funktioner til **halvautomatisk PDF-formulardesign**, så brugerne let kan udvikle interaktive PDF-formularer. Normalt har brugerne behov for en måde at definere formularfelterne på direkte i deres designlayout eller scannede fil. **Kør formularfeltgenkendelse** er en vigtig kommando og kan spare brugerne tid ved oprettelse af interaktive PDF-formularer.

1. Kør formularfeltgenkendelse

Åbn PDF-filen i Foxit PhantomPDF. Klik på fanen **Formular**, og vælg **Kør formularfeltgenkendelse**. Foxit PhantomPDF kigger efter felter, understregninger og andre ledetråde i filen, som indikerer et sted, hvor der kan indtastes oplysninger, og ændrer dem til tekstfelter og afkrydsningsfelter. Alle udfyldelige felter i dokumentet bliver fundet og fremhævet.

Bemærk: Klik på **Filer > Indstillinger > Formularer**, og marker indstillingen "Kør formulargenkendelse ved oprettelse af PDF'er i PhantomPDF-applikationen" for at køre formulargenkendelse automatisk, når en PDF åbnes i Foxit PhantomPDF.

2. Kontroller og ret formularresultaterne med Designerassistent

Da genkendelsesprocessen ikke altid er perfekt, skal du rydde op i formularerne, tilføje manglende felter, justere standard-skrifttypeindstillinger og foretage anden generel oprydning for at rette eventuelle fejl. Med **Designerassistent** og andre **Formularfelt**-kommandoer kan du nemt udføre alle ovennævnte handlinger, da kommandoen

Lynvejledning til Foxit PhantomPDF

Designerassistent kan kontrollere tilsvarende formularfelter og rette indstillingerne automatisk. Du kan ændre navnet direkte i pop op-feltet og klikke på "Alle egenskaber" for at ændre indstillingerne. **Se også:** [Oprettelse af formularfelter](#).

Bemærk: Klik på **Fil > Indstillinger > Formularer**, og marker indstillingen "Åbn boksen Egenskaber efter oprettelse af et felt".

Indstille beregningsrækkefølge

Når du definerer to eller flere beregninger i en formular, udføres de i den rækkefølge, du har indstillet beregningerne i. Hvis du vil bruge resultaterne fra beregning af to formularfelter til at beregne værdien af et tredje formularfelt, skal de to første formularfelter beregnes sammen, for at du kan få de korrekte resultater. Klik på knappen

Beregningsrækkefølge  under fanen **Formular**.

Om kørsel af JavaScript

Med Foxit PhantomPDF kan du køre JavaScript-kode med handlinger tilknyttet til dokumenter, bogmærker, links og sider. Foxit PhantomPDF har fire muligheder: JavaScript i dokumentet, Dokumenthandling, JavaScript-konsol og Rediger alle JavaScripts. JavaScript i dokumentet lader dig oprette eller tilgå scripts på dokumentniveau i Foxit PhantomPDF. Dokumenthandling lader dig oprette JavaScript-handlinger på dokumentniveau, som gælder for hele dokumentet. JavaScript-konsol er en interaktiv og praktisk grænseflade til test af dele af JavaScript-kode og forsøg med objekttegenskaber og metoder. Rediger alle JavaScripts lader dig oprette og redigere alle JavaScripts (f.eks. bogmærke-JavaScripts, side-JavaScripts osv.) i JavaScript-editoren.



Valgfri databasekonnektivitet til Windows ODBC

Det valgfri databasekonnektivetsplugin er et JavaScript-objekt i Foxit PhantomPDF, som giver dig mulighed for at oprette forbindelse til Windows ODBC-datakilder (Open Database Connectivity). Udviklere kan desuden oprette scripts på dokumentniveau for at oprette forbindelse til en database med henblik på at indsætte nye data, opdatere oplysninger og slette databaseposter. For nuværende er ADBC (Acrobat Database Connectivity) en funktion, der kun findes til Windows, og den kræver Open Database Connectivity (ODBC) fra Microsoft.


OCR



Optical Character Recognition (OCR, optisk tegngenkendelse) er en softwareproces, som gør det muligt at oversætte billeder af trykt tekst til maskinlæsbar tekst. OCR bruges oftest ved scanning af papirdokumenter for at oprette elektroniske kopier, men det kan også bruges med eksisterende elektroniske dokumenter (f.eks. PDF-filer eller PDF-porteføljer). Med Foxit PhantomPDF kan du scanne papirdokumenter direkte til PDF og køre OCR, så

det bliver muligt at søge i og redigere de scannede dokumenter.

OCR-problemer – Foxit PhantomPDF kan registrere problemer og markere dem i OCR-resultaterne og lader dig redigere genkendelsesresultaterne for at forbedre nøjagtigheden af OCR-resultaterne. Klik på **Problematiske resultater** under fanen **Konverter**, og vælg **Første problem** eller **Alle problemer** i rullemenuen. Hvis du vælger **Første problem**, viser dialogboksen Find OCR-problemer både originaldokumentets tekst og OCR-teksten. Du kan redigere teksten i OCR-tekstfeltet direkte, hvis det er nødvendigt. Hvis den fremhævede tekst er identificeret ved en fejl, skal du klikke på **Ikke tekst**. Klik på **Find næste** for at finde det næste problem, eller klik på **Accepter og find** for at acceptere problemet og finde det næste. Hvis flere problemer ikke er tekst eller kan rettes med den samme OCR-tekst, kan du som alternativ vælge **Problematiske resultater** > **Alle problemer** for at åbne dialogboksen OCR-problemer, hvor du kan vælge og rette flere problematiske resultater på én gang.



Tip: Foxit PhantomPDF har kommandoen **Hurtig OCR** under fanen **Hjem/Konverter** til genkendelse af alle sider i en scannet eller billedbaseret PDF med standardindstillingerne eller de tidligere angivne indstillinger med et enkelt klik.

Del

Foxit PhantomPDF giver brugerne mulighed for at sende PDF-filer som vedhæftede filer til andre eller til deres Evernote-/OneNote-konti med et enkelt klik. Brugere kan også dele et dokument med andre på en intern server eller Foxit Server for at indsamle feedback/kommentarer fra andre korrekturlæsere. Integration med cloud-tjenester eller ECM-systemer som SharePoint, ndOffice, iManage Work, OpenText eDOCS og Worldox gør det let for brugerne at dele og administrere dokumenter i samme applikation.

- [Læs korrektur på dokumenter](#)
- [Integration med ECM-systemer og cloud-tjenester](#)

Læs korrektur på dokumenter

Delt korrektur gør det muligt for dokumentforfattere at dele et dokument på en intern server. Efter at have modtaget invitationen fra arrangøren af korrekturen, kan korrekturlæserne markere i PDF-filerne med et komplet sæt kommenteringskommandoer og udgive kommentarer. De vil få besked, hvis andre tilføjer nye kommentarer, og de kan svare på disse kommentarer. Kommentarer fra såvel arrangøren som korrekturlæserne indsamles automatisk på den interne server, og derefter synkroniseres de af Foxit PhantomPDF med et regelmæssigt interval.

Korrektur pr. mail er nyttigt, når korrekturlæserne ikke har adgang til en fælles server, eller hvis arrangøren ikke har brug for, at korrekturlæserne samarbejder. I en **korrektur pr. mail** sender arrangøren PDF-filerne til korrekturlæserne som vedhæftede filer og kan først se kommentarerne, når de kommenterede PDF-filer sendes tilbage fra korrekturlæserne. Desuden kan korrekturlæserne kun sende PDF-filerne tilbage, når de har tilføjet deres kommentarer; de kan ikke se andres kommentarer.

For at sende en PDF til korrektur skal du vælge **Del > Send til delt korrektur** eller **Send til korrektur pr. mail**. (Kun *Business*)

Sporingsfunktionen til korrektur hjælper dig med nemt at administrere dokumentkorrektur i realtid. Sporingsfunktionen viser alle de korrekture, du har sendt og deltaget i, og den detaljerede korrekturstatus, herunder korrekturdeadlines, korrekturlæsere, kommentarer osv. For at åbne sporingsfunktionen og spore alle dine korrekture skal du vælge **Del > Sporing**. Hvis du deltager i et stort antal korrekture, kan du oprette nye mapper og kategorisere dine korrekture ved at sende korrekture til de oprettede mapper efter behov. Hvis du er initiativtager til korrektur i en Delt korrektur, kan du ændre deadline, afslutte korrekturen og starte en ny korrektur med de samme korrekturlæsere.

Hvis du indsamler kommentarer til en PDF-fil under delt korrektur eller korrektur pr. mail, og filen er oprettet fra et Microsoft Word-dokument, kan du nemt eksportere kommentarerne for at revidere det oprindelige Word-dokument ved at vælge **Kommenter > Eksporter > Eksporter til Word**.

Integration med ECM-systemer og cloud-tjenester

Integration med ECM-systemer (herunder eDOCS DM, SharePoint, Documentum, ndOffice, iManage Work, Enterprise Connect, Worldox, ShareFile, Epona DMSforLegal, Alfresco og iManage 10) og cloud-tjenester (herunder OneDrive for Personal or Business, Google Drive, Dropbox, Box og Egnyte) gør det let for brugerne at dele og administrere dokumenter i samme applikation. Du kan åbne og gemme filer i cloud-tjenester eller ECM-

systemer fra **Fil** > **Åbn/Gem som** > **Tilføj et sted**  eller fra knapperne på fanen **Del**.

Beskyt og underskriv



Fanen Beskyt i Business Edition

Foxit PhantomPDF tilbyder effektiv beskyttelse af PDF-indhold. Du kan kryptere og sikre PDF-filer for at forhindre uautoriseret adgang, begrænse følsomme handlinger, anvende digitale signaturer med mere. For at se sikkerheden for en fil skal du vælge **Fil** >

Egenskaber > **Sikkerhed** eller klikke på **Sikkerhedsegenskaber**  på fanen **Beskyt**.

- [Adgangskode- og certifikatbeskyttelse](#)
- [AIP-beskyttelse \(kun tilgængelig i Business\)](#)
- [Om signaturer](#)
- [Redigering \(kun tilgængelig i Business\)](#)
- [Fjern skjulte oplysninger](#)
- [Generer redigerede og AIP-beskyttede PDF-filer \(kun tilgængelig i Business\)](#)

Adgangskode- og certifikatbeskyttelse

I Foxit PhantomPDF kan du føje adgangskodebeskyttelse, certifikatbeskyttelse og sikkerhedsbegrænsninger til en PDF eller PDF-portefølje og dermed begrænse, hvem der kan åbne filen, kopiere, redigere eller udskrive en fil osv.

Beskyt med adgangskode: Adgangskoder gør det muligt at begrænse adgangen til dokumentet og begrænse visse funktioner som f.eks. udskrivning, kopiering og redigering.

- **Adg.kode, åbning:** Brugere skal indtaste den korrekte adgangskode for at åbne dokumentet.
- **Adgangskode til tilladelse:** Låser specifikke funktioner, når en bruger åbner din fil. Du kan for eksempel forhindre, at modtagerne redigerer eller udskriver dit dokument.

Certifikatbeskyttelse: Fordelen ved at sikre dokumenter med certifikater er, at forfatteren kan angive unikke tilladelser for hver person. Forfatteren kan for eksempel tillade en person at udfylde formularer, kommentere i dokumenter og tillade en anden person at redigere tekst eller slette sider.

Angiv sikkerhedspolitikker

Hvis du ofte anvender de samme indstillinger for sikkerhed på flere PDF-filer, kan du gemme dine indstillinger som en politik, du kan anvende på andre PDF-filer. Sikkerhedspolitikker omfatter sikkerhedsmetoden, adgangskoden til kryptering, tilladelsesindstillinger og andre indstillinger for sikkerhed. For at administrere dem skal du


klikke på **Sikkerhedspolitikker**  i båndet **Beskyt**.

AIP-beskyttelse (kun tilgængelig i *Business*)



Funktionen Foxit PhantomPDF AIP-beskyttelse giver problemfri integration med Microsofts Windows Rights Management Services med henblik på at beskytte PDF-dokumenter og administrere politikskabeloner. Hvis du har tilladelse til det, kan du bruge Foxit PhantomPDF til at åbne et AIP-beskyttet dokument for at øge sikkerheden af oplysninger og krav til overensstemmelse. Når Foxit PhantomPDF er installeret, udvider den alle Microsoft AIP-tjenesterne til at omfatte alle PDF-filer.

AIP-kryptering


1. Klik på **Beskyt > Begrænset adgang**.
2. Vælg skabelonen til tilføjelse af AIP-kryptering. Du kan også oprette tilpassede skabeloner. Se [Oprettelse af skabeloner](#).




3. Hvis du ikke vil bruge skabeloner, skal du klikke på **Begrænset adgang**.

- Indtast dit kononavn og din adgangskode, når du logger på AIP-serveren for første gang.
- Klik på ikonet  **Read...** for at tilføje de brugere, der skal have læsetilladelse. (Hvis du har en Outlook-mailklient, vises listen med kontaktpersoner fra Outlook, når du klikker på ikonet  **Read...**). Derefter kan du gå videre til trinnet [Flere indstillinger](#)).

Lynvejledning til Foxit PhantomPDF



- (Valgfrit) Klik på **Flere indstillinger** i dialogboksen Tilladelse. De brugere, du valgte, vises nu i tekstfeltet. Du kan også tilføje eller slette brugere efter behov her. Angiv de relevante tilladelser, og klik på **OK**.



- Klik på **OK**, og gem ændringerne. Dokumentet beskyttes med de indstillinger, du netop har angivet.

Lynvejledning til Foxit PhantomPDF

Bemærk: Foxit PhantomPDF understøtter også Microsoft IRM-beskyttelse version 2, som giver mulighed for at kryptere PDF-dokumenter til PPDF-format. Krypteringspolitikken i Microsoft IRM-beskyttelse version 2 omfatter ikke dynamisk vandmærke, udvidet politik og dynamisk tilbagekaldelse.


Batch-beskyt PDF-filer med AIP

Hvis du vil anvende AIP-kryptering på flere PDF-filer på samme tid, skal du vælge **Batch-krypter** på fanen **Beskyt**. Når du har valgt de filer, du vil kryptere, og angivet de ønskede indstillinger for output, skal du vælge en skabelon for at anvende AIP-kryptering på de valgte filer.


Oprettelse og redigering af skabeloner

De følgende trin beskriver, hvordan du opretter en tilpasset skabelon:

1. Vælg **Beskyt > Indstillinger > Tilpassede skabeloner**.



2. Klik på **Opret** for at åbne dialogboksen **Opret en tilpasset skabelon til rettighedspolitikker**. (Hvis du vil redigere den eksisterende skabelon, skal du klikke på **Rediger**). Angiv de tilpassede tilladelsesindstillinger i de fire trin under oprettelse af skabelonen.



For oplysninger om at oprette et sikkerhedsvandmærke i trin fire (Angiv udvidet politik) henvises til [Sikkerhedsvandmærke](#).

Sikkerhedsvandmærke


Oprettelse af profil

Før du tilføjer et vandmærke, skal du oprette en profil. Du kan kun vælge en profil og ikke et bestemt vandmærke, som skal tilføjes, når du anvender dette på en PDF med den samme profil.

- Vælg **Beskyt > Indstillinger > Sikkerhedsvandmærke**.
- Klik på **Ny profil** for at oprette en profil og navngive den.
- Udfyld indholdet i vandmærket i tekstfeltet, og angiv skrifttype, størrelse, farve, understregning og justering.
Bemærk: Du kan kun angive tekst som vandmærker.
- Vælg Dynamisk tekst. Når en hvilken som helst PDF-læser åbner filen, viser vandmærket de aktuelle dokumentoplysninger dynamisk. Du kan bruge flere stykker dynamisk tekst på samme tid.
- Angiv udseendet ved at vælge grad af rotation og uigennemsigthed. Du kan også vælge, at skalaen skal være i forhold til målsiden.
- Angiv lodret og vandret afstand mellem målsiden og vandmærket.
- Vælg det sideinterval, som vandmærket skal anvendes på. Du kan vælge de forskellige indstillinger for sideinterval på en liste med et undersæt.
- Se et eksempel på vandmærket i det højre panel.
- Klik på **OK** for at afslutte.

Foxit-konfigurationsværktøj


Funktionen Foxit PhantomPDF AIP-beskyttelse har et praktisk konfigurationsværktøj, så administratorer bedre kan redigere indstillingerne for beskyttelse på en AIP-server. Administratorer kan aktivere de enkelte værktøjer direkte, redigere den udvidede politik for officielle skabeloner, tilbagekalde tilladelser dynamisk, revidere logfiler, angive gyldige netværksprintere og tilpasse wrapper-filer.



Klassificer og beskyt PDF-filer med mærkater i AIP

Med Foxit PhantomPDF kan du klassificere og beskytte dokumenter med følsomhedsmærkater, der er konfigureret af administratoren i din organisation. Det gør du ved at åbne dokumentet, vælge **Beskyt** > **Følsomhed** og derefter vælge en mærkat, der skal anvendes på dokumentet.

Om signaturer



Digitale ID'er

Et digitalt ID indeholder to nøgler: Den ene er en offentlig nøgle (et certifikat), som bruges til at kryptere eller låse data, og den anden er en privat nøgle, som bruges til at dekryptere eller låse krypterede data op.

Lynvejledning til Foxit PhantomPDF

Du kan distribuere det certifikat, der indeholder den offentlige nøgle og andre identificerende oplysninger til de personer, der skal bruge det, så de kan verificere din identitet eller validere din signatur. Kun din private nøgle kan låse oplysninger op, som er krypteret med dit certifikat, så du skal sørge for at gemme dit digitale ID på et sikkert sted.

Et digitalt ID er normalt beskyttet med en adgangskode. Du kan gemme det på en computer i PKCS#12-filformatet eller i Windows certifikatlager. I forbindelse med implementering i hele virksomheden kan it-administratorer også bruge [SignITMgr-værktøjet](#) til at konfigurere, hvilke digitale ID-filer brugerne må anvende til at signere PDF-filer i hele organisationen.

Foxit PhantomPDF giver dig mulighed for at oprette selvsigtede digitale ID'er ved at bruge følgende trin:

- Klik på **Signer og certificer** > **Placer signatur** i båndet **Beskyt**. Klik og træk et signaturområde. I dialogboksen Signer dokument skal du vælge **Nyt ID** for at oprette et nyt ID i rullemenuen **Signer som**.



- Vælg det sted, hvor det selvsigtede digitale ID skal gemmes.
- Indtast dine identitetsoplysninger, når det selvsigtede certifikat genereres.
- Indtast en filplacering og en adgangskode til din nye digitale ID-fil.

Signering af dokumenter

Før du signerer et dokument, skal du tegne et signaturfelt, hvor signaturen placeres, få et digitalt ID og oprette signaturen.

- Du kan klikke på **Signer og certificer** > **Placer signatur** i fanen **Beskyt** for at færdiggøre signering.

Lynvejledning til Foxit PhantomPDF

En PDF signeres som tegn på din godkendelse. Signaturens størrelse tilpasses ikke, og signaturen flyttes ikke, når du signerer dokumentet. Flere personer kan signere en PDF mere end én gang. Når du signerer et dokument, vises din digitale signatur i signaturfeltet. Signaturens udseende afhænger af dine indstillinger.

Valider signaturer

Signaturens gyldighed bestemmes ved at kontrollere autenticiteten af signaturens digitale id-certifikatstatus og rigtigheden af dokumentet. Afhængig af hvordan du har konfigureret din applikation, kan validering ske automatisk.

1. Åbn PDF'en med signaturen, og gør et af følgende:

- Vælg **Beskyt > Valider**.
- Højreklik på signaturen med kommandoen **Hånd**, vælg **Valider signatur** fra kontekstmenuen.
- Vælg kommandoen **Hånd** på værktøjslinjen, og klik på signaturen.
- Klik på panelet **Digitale signaturer**, højreklik på signaturen, og vælg **Valider signatur**.

2. Pop op-meddelelsesboksen Valideringsstatus for signatur, der beskriver rigtigheden af signaturen, vises.

Bemærk: Foxit PhantomPDF vil som standard verificere signaturer, når dokumentet åbnes, og vil kontrollere status for tilbagekaldte certifikater, mens signaturer verificeres. For at ændre indstillingen skal du gå til **Fil > Præferencer > Signatur** og fjerne markeringen af de tilsvarende menuelementer i **Signering og Verificeringer**.

Certificering af en PDF (kun tilgængelig i Business)

Kun forfatteren kan certificere sine egne PDF-dokumenter. Forfatteren kan angive, hvilke ændringer der kan foretages af filen efter certificering. Når der foretages godkendte ændringer, forbliver certifikatet gyldigt. Hvis en læser forsøger at foretage ændringer, du ikke har tilladt, gøres certifikatet ugyldigt, og efterfølgende brugere vil få besked om, at dokumentet er blevet manipuleret.

Tilføj et tidsstempel til digitale signaturer og dokumenter

Tidsstempler bruges til at angive den dato og det klokkeslæt, hvor du signerede et dokument. Et tidsstempel, der er tillid til, beviser, at indholdet i dine PDF-filer eksisterede på et bestemt tidspunkt og ikke er blevet ændret i mellemtiden. Foxit PhantomPDF lader dig tilføje et tidsstempel, der er tillid til, til digitale signaturer eller dokumenter.

Før du tilføjer et tidsstempel til digitale signaturer eller dokumenter, skal du konfigurere en standard-tidsstempels server. Gå til **Fil > Indstillinger > Tidsstempels servere**, og angiv en standard-tidsstempels server. Du kan derefter signere dokumentet ved at placere den digitale signatur eller ved at klikke på **Beskyt > Sæt tidsstempel** på dokument for at tilføje et tidsstempel til dokument. Du skal tilføje tidsstempels serveren til listen over certifikater,

Lynvejledning til Foxit PhantomPDF


der er tillid til, så de digitale signaturers egenskaber viser dato og klokkeslæt fra tidsstempelsserveren, da dokumentet blev signeret.

For at tilføje en tidsstempelsserver, der er tillid til, til listen **Certifikater, der er tillid til**, skal du klikke på **Egenskaber for tidsstempel** i nederste venstre hjørne af dialogboksen **Signaturegenskaber**. I pop op-feltet **Egenskaber for tidsstempel** skal du klikke på **Tilføj til certifikater, der er tillid til**. Hvis der blev tilføjet en tidsstempelsignatur til dokumentet, kan du højreklikke på tidsstempelsignaturen i panelet **Digital signatur** og vælge **Vis signaturegenskaber**. I pop op-feltet **Signaturegenskaber** skal du klikke på **Tilføj til certifikater, der er tillid til**.

Hurtig-signer PDF


Hurtig-signer PDF lader dig oprette selvsigtede signaturer og tilføje dem direkte til siden. Du skal ikke oprette forskellige signaturer til forskellige roller. Med kommandoerne i gruppen **Signer** på fanen **Udfyld og signer** kan du oprette din egen håndskrevne signatur og signere dokumentet.

For at administrere de oprettede signaturer skal du gøre følgende:

I gruppen **Signer** på fanen **Udfyld og Signer** skal du klikke på  i nederste højre hjørne af signaturpaletten og vælge **Administrer signatur** i rullemenuen. I dialogboksen **Administrer signatur** kan du oprette, flytte og slette de oprettede signaturer og angive en adgangskode for dem.

Redigering (kun tilgængelig i *Business*)

Funktionen Redigering giver dig mulighed for at fjerne følsomme oplysninger fra dokumentet, før du gør det tilgængeligt for andre. Du kan markere tekst eller grafik til redigering først og derefter anvende redigeringen på den aktuelle side eller flere sider. Du kan også bruge **Hvid skærm** til at fjerne indhold permanent og udskifte det med hvid baggrund med et enkelt klik.



Bemærk: Både redigering og anvendelse af hvid skærm er permanent og kan ikke fortrydes. De anbefales, at du gemmer en backupkopi af dette dokument, før du anvender redigering.

Fjern skjulte oplysninger

Foxit PhantomPDF understøtter fjernelse fra PDF-filer af skjulte oplysninger, som er

Lynvejledning til Foxit PhantomPDF

personlige eller følsomme for brugerne. Det omfatter generelt metadata, indlejret indhold, vedhæftede filer og scripts. Under fanen **Beskyt** er der to kommandoer, du kan bruge til at fjerne skjulte oplysninger: **Rens dokument** og **Fjern skjulte oplysninger**. Hvis du vil fjerne alle skjulte oplysninger fra en PDF-fil på én gang, skal du bruge **Rens dokument**. Vælg **Fjern skjulte oplysninger** for at vælge og fjerne de oplysninger, du gerne vil have fjernet.


Generer redigerede og AIP-beskyttede PDF-filer (kun *Business*)

Foxit PhantomPDF gør det muligt for brugerne at generere en redigeret og AIP-beskyttet PDF fra en eksisterende PDF. Autoriserede brugere har tilladelse til at se hele dokumentet, mens uautoriserede brugere kun kan se det redigerede dokument. Det medfører bedre deling af ikke-følsomme oplysninger i et beskyttet dokument. For at generere en redigeret og AIP-beskyttet PDF skal du gøre følgende:

1. Marker den tekst, der skal redigeres.
2. Klik på **Beskyt** > **Beskyt redigeringer**, log på din AIP-server og vælg derefter en AIP-skabelon til at kryptere dokumentet.

Hjælp til handicappede

Foxit PhantomPDF indeholder funktioner med hjælp til handicappede for at give brugere med funktionsnedsættelser (som for eksempel synshæmmede) bedre adgang til information og teknologi. Med kommandoer på fanen **Hjælp til handicappede** i båndet og de paneler, der er relateret til hjælp til handicappede i navigationspanelet, kan du kontrollere, hvor godt dine PDF'er hjælper handicappede, rette eventuelle problemer, redigere dokumentstrukturen og angive indstillinger for hjælp til handicappede for at gøre PDF'erne og opsætningen lettere tilgængelig.



Fanen Hjælp til handicappede i Business Edition


- [Kontrol af hjælp til handicappede og rettelser](#)
- [Læsning og navigation for handicappede](#)
- [Oprettelse af PDF'er med hjælp til handicappede \(kun *Business*\)](#)

Kontrol af hjælp til handicappede og rettelser

Brug kommandoen **Fuld kontrol** til at kontrollere, om en PDF overholder standarderne for hjælp til handicappede i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. Du kan vælge, hvilke elementer til hjælp til handicappede der skal kontrolleres, og hvordan resultaterne skal vises. Når kontrollen er udført, udvides panelet **Kontrol af hjælp til handicappede**

automatisk i navigationspanelet for at vise resultaterne af kontrollen. Derefter kan du højreklikke på et af elementerne og vælge en af indstillingerne i kontekstmenuen for at afhjælpe eventuelle problemer med hjælp til handicappede.

For at se rapporten over hjælp til handicappede skal du klikke på **Hjælp til handicappede**

> **Rapport over hjælp til handicappede**  eller klikke direkte i panelet **Rapport over hjælp til handicappede** i navigationspanelet. Rapporten indeholder navnet på PDF-dokumentet, et **Resumé** af resultatet, og en **Detaljeret rapport** for hver indstilling for kontrol. **Detaljeret rapport** angiver reglens navn, status og en beskrivelse for hver indstilling for kontrol. Du kan klikke på linkene i rapporten for at se online-hjælpen og få oplysninger om, hvordan du afhjælper problemerne.

Læsning og navigation for handicappede

Foxit PhantomPDF giver mulighed for at angive indstillinger for hjælp til handicappede, som styrer dokumentets farver, visning og læserækkefølge, og som giver tastaturgenveje, hvilket er en hjælp til synshæmmede og bevægelseshæmmede, så de bedre kan læse og navigere i PDF'er med eller uden hjælp fra software/hardware.

Brug kommandoen **Konfigurationsassistent**, og følg instruktionerne på skærmen for at angive indstillinger for hjælp til handicappede. Brug kommandoen **Læseindstilling** til at ændre læseindstillingerne for det aktuelle dokument, såsom læserækkefølge og -tilstand. Tilpasset flow giver brugeren mulighed for at læse dokumenter på en mobilenhed eller endda en skærmforstørrelsesenhed uden at skulle rulle vandret for at læse teksten. Det gøres ved at vise siderne som en enkelt kolonne med samme bredde som dokumentpanelet. For at læse en PDF i Tilpasset flow skal du vælge **Hjem > Tilpasset flow** eller vælge **Vis > Tilpasset flow**.

Oprettelse af PDF'er med hjælp til handicappede

(kun *Business*)

PDF-dokumenter med hjælp til handicappede har indhold og elementer, som omfatter søgbar tekst, alternativ tekst til beskrivelse af billeder/interaktive formularfelter, læserækkefølge og dokumenttags, som giver handicappede mulighed for at arbejde med dokumenterne med eller uden skærmlæsere eller anden hjælp fra software/hardware. Foxit PhantomPDF indeholder kommandoer og paneler, som kan hjælpe dig med at gøre dine PDF'er egnede til handicappede ved at tage PDF'er og formularfelter, angive alternativ tekst, redigere tags og meget mere.

Du kan bruge kommandoen **Tag dokument automatisk** og kommandoen **Formularfelter med automatisk tagging** til hurtigt at tage PDF-dokumenter og formularfelter. Du kan se de oprettede tags i panelet **Tags** i navigationspanelet.

Lynvejledning til Foxit PhantomPDF

Klik på **Angiv alternativ tekst** for at angive alternativ tekst for figurer. Du kan se den alternative tekst for en figur ved at holde musen hen over figuren, så du bedre kan forstå figuren.

Kommandoen **Læserækkefølge** hjælper dig med nemt at redigere tags til PDF'er. Klik på **Læserækkefølge**, marker **Vis sideindholdsgrupper**, og vælg **Sideindholds rækkefølge/Strukturtyper** i dialogboksen **Optimer læserækkefølge**. Derefter vises fremhævede områder, som er nummererede eller mærket med strukturtyper i dokumentområdet. For at redigere tags skal du tegne et rektangel i sideindholdet eller klikke på nummeret på et fremhævet område og derefter vælge en tag-type i dialogboksen **Optimer læserækkefølge**. Du kan ændre læserækkefølgen ved at flytte tags i panelet **Rækkefølge** eller indstille områdets læserækkefølge direkte i dokumentpanelet. Til problemer med tilpasset flow og tagging, som ikke kan løses med kommandoen **Læserækkefølge**, kan du i panelerne **Indhold** og **Tags** finde flere muligheder til håndtering af dem.

Foxit PhantomPDF Online

Foxit PhantomPDF leveres sammen med PhantomPDF Online, en skybaseret PDF-editor, som giver mange af de samme funktioner som PhantomPDF-produktet.

- PDF-redigeringsfunktioner er tilgængelige via en webbrowser, så du altid har adgang til dem alle steder.
- Følger med PhantomPDF-abonnementer.
- Følger med PhantomPDF 1-gangs køb for et år og kunder, der aktuelt er på vedligeholdelse.

Kontakt os

Kontakt os gerne, hvis du har brug for yderligere oplysninger, eller hvis du har et problem med et af vores produkter. Vi er her altid, klar til at give den bedste service.

- *Kontoradresse:*
Foxit Software Incorporated
41841 Albrae Street,
Fremont, CA 94538,
USA
- *Salg:*
1-866-680-3668
- *Support og generelle spørgsmål:*
1-866-MYFOXIT, 1-866-693-6948 eller 1-510-438-9090
- *Fax:*
1-510-405-9288
- *Websted:*
www.foxitsoftware.com
- *Mail:*
Salg – sales@foxitsoftware.com
Marketing – marketing@foxitsoftware.com
Teknisk support – opret en sag via vores [Supportportal](#)
Virksomhedsudvikling – bd@foxitsoftware.com
Kundeservicefeedback – feedback@foxitsoftware.com